

Android メール（Android10）IMAP 設定方法


<メールソフトを手動で設定する>

1. ホーム画面上またはアプリ一覧からメールのアイコンを選択します



※端末によってアイコンが異なります

2. 「アカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



メールアドレス：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp


※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます

注1：すでに他のメールアドレスを登録している場合は「受信トレイ」の画面で、メニューキーを選択し、「設定」を選択します。「設定」の画面で、「アカウントを追加」を選択します。

3. 「このアカウントのタイプは何ですか？」の画面で、「IMAP」を選択します



4. 「受信サーバー設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



・ユーザー名：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

・パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます

・サーバー：imap.cyberhome.ne.jp と入力

・ポート：993 を選択


- ・セキュリティの種類：SSL/TLS を選択
※端末によっては SSL を選択
- ・IMAP パスのプレフィックス：必要に応じて設定

5. 「送信サーバー設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します




- ・SMTP サーバー：smtp.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ポート：465 と入力
- ・セキュリティの種類：「SSL/TLS」を選択
※端末によっては SSL を選択
- ・[ログインが必要]：チェックを入れる
- ・ユーザー名：[メールアドレス] を入力
例)ch_taro@*.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります
- ・パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

6. 「アカウントの設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



- ・同期：自動もしくは手動
- ・通知：Eメールの受信通知設定

7. 「アカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「設定完了」を選択します



- ・このアカウントに名前を付ける (省略可)：
任意でアカウント名を入力
例) ch_taro
- ・あなたの名前 (送信 Eメールに表示)：
名前をローマ字で入力
例) Taro Yamada

END