

Windows Live メール (Windows8.1) POP メール設定方法


<メールソフトを手動で設定する>

1. Windows Live メールを起動します




- ※ 初めてインストールされたお客様は、
4. 「自分の電子メール アカウントを追加する」
から設定してください。
- ※ 設定を変更する場合は7. より設定してください
- ※ アカウントを追加するお客様は以下より
設定を変更してください。

2. 「Windows Live メール」の画面が表示されます



3. メニューバーの「アカウント」を選択し、「電子メール」を選択します



4. 「自分の電子メール アカウントを追加する」の画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリックします




メール アドレス : [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード : [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

表示名 : 名前をローマ字で入力
例) Taro Yamada

[手動でサーバー設定を構成する(C)]
: チェックを入れる

5. 「サーバー設定を構成」の画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリックします



■ 受信サーバー情報

サーバーの種類：「POP」を選択

サーバーのアドレス：pop.cyberhome.ne.jp と入力

ポート：995 と入力

[セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)]

：チェックを入れる

次を使用して認証する：「クリア テキスト」を選択

ログオン ユーザー名：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

■ 送信サーバー情報

サーバーのアドレス：smtp.cyberhome.ne.jp と入力


ポート：465 と入力

[セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)]


：チェックを入れる

[認証が必要(A)]：チェックを入れる


6. 「電子メール アカウントが追加されました」の画面で、「完了(F)」をクリックします



7. 「受信トレイ」の画面で、設定を確認するアカウント (例：[**.cyberhome.ne.jp(ch_taro)]) を選択して、「プロパティ」を選択します



8. 表示された画面で「全般」タブを選択し、以下のよう
に設定します




■メール アカウント：わかりやすい名前を入力
例) **.cyberhome.ne.jp(ch_taro)

■ユーザー情報

[メールの受信時および同期時にこのアカウントを
含める(I)]：チェックを入れる

9. 「サーバー」タブを選択し、以下のよう
に設定し、「詳細設定」をクリックします



■サーバー情報

受信メール サーバーの種類：[POP3]が入力済みを確認
受信メール (POP3)： pop.cyberhome.ne.jp を確認
送信メール (SMTP)： smtp.cyberhome.ne.jp を確認

■受信メール サーバー

ユーザー名：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
[クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)]：
クリックして選択

■送信メール サーバー


[このサーバーは認証が必要(V)]：チェックを入れる

[設定 (E) ...] をクリックします。


受信メールサーバと同じ設定を使用する(U)：

チェックを入れる

[OK]をクリックします。



10. 「詳細設定」タブを選択して、以下のように設定し、「OK」をクリックします



■ 配信

[サーバーにメッセージのコピーを置く(L)] :

チェックを外す

[OK] をクリックします。

END