



# Outlook2013 (Windows8.1) IMAP 形式のメール設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

## 1. Outlook2013 を起動します



## 2. 「ファイル」タブをクリックします。



## 3. 「情報」 - 「アカウントの追加」をクリックします。



## 4. 「自動アカウント セットアップ」画面で自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)を選択し「次へ」をクリックします。



名前(Y) : 名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

電子メール アドレス : [メールアドレス] を入力

例) ch\_taro@\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります

パスワード : [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

## 5. 「自分の電子メール アカウントを追加する」の画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリックします



POP または IMAP(P)を選択し「次へ」をクリックします。

## 6. 「POP と IMAP のアカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリックします

### ■ ユーザ情報

名前：名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

電子メールアドレス：

例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" \* \*"は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます

### ■ サーバー情報

アカウントの種類(A)： IMAP

受信メールサーバー(I)： **imap.cyberhome.ne.jp**

送信メールサーバー(SMTP)(O)：

**smtp.cyberhome.ne.jp**

### ■ メールサーバーへのログイン情報：

アカウント名：[メールアドレス] を入力

例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" \* \*"は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます

オフラインにしておくメール：

過去のメールを同期させる対象期間を設定することができます。

例えば、「3 か月」と設定すると3 か月より過去のメールは、メールサーバー上に保存されていても同期されません。過去の全てのメールを同期させたい場合は、「すべて」に設定してください。設定するにはスライダーを左右にドラッグしてください。

「詳細設定(M)」をクリックします。

## 7. 「インターネット電子メール設定」の画面で「送信サーバー」のタブを選択し以下のように設定のうえ「OK」をクリックします

送信サーバー(SMTP)は認証が必要(o)：

チェックする

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)：

チェックする

## 8. 「詳細設定」タブをクリックし以下のように設定します

受信サーバー(IMAP)(I) : 993

使用する暗号化接続の種類(E) : SSL

送信サーバー(SMTP)(O) : 465

使用する暗号化接続の種類(C) : SSL

## 9. 「POPとIMAPのアカウント設定」の画面に戻り「次へ」をクリックします。

## 10. 「テストアカウント設定」画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。

## 11. 「すべて完了しました」と表示されたら「完了」をクリックします。

END