



MAC OSX + Thunderbird2.0.0.24を設定変更する場合


- 1 ・Thunderbirdを起動し、メニューの「ツール」から「アカウント設定」を選択します。




- 3 送信 (SMTP) サーバ ⇒
CH_mail - XX.cyberhome.ne.jp (デフォルト) ⇒ 編集
の順番でクリックし、[OK]を選択します。



- 2 ・アカウント名にメールアドレスを設定します。
・送信 (SMTP) サーバ: 利用されているメールアドレスと同じドメイン名であることを確認ください。
問題なければ[OK]をクリックします。



- 4 説明 : 任意の文字列
サーバ名 : mail.cyberhome.ne.jp
ポート番号 : 587
■(チェックを入れる) ユーザ名とパスワードを使用する
ユーザ名 : お客様のメールアドレス
[OK] をクリックします。



▼ support@aqua-r.tepm.jp
サーバ設定
コピーと特別なフォルダ
編集とアドレス入力
ディスク領域
迷惑メール
開封確認
セキュリティ
▼ ローカルフォルダ
ディスク領域
迷惑メール
送信 (SMTP) サーバ

アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) サーバは 1 つだけです。メッセージ送信に使用するサーバ名を入力してください。

ch-mail - mail.cyberhome.ne.jp (デフォルト)

追加...
編集...
削除
デフォルトに設定

説明: ch-mail
サーバ名: mail.cyberhome.ne.jp
ポート: 587
ユーザ名: support@aa.cyberhome.ne.jp
保護された接続: なし


アカウントを追加...
デフォルトアカウントに設定
アカウントを削除

キャンセル OK


説明 : 任意の文字列
サーバ名 : mail.cyberhome.ne.jp
ポート : 587
ユーザ名 : お客様のメールアドレス
保護された接続 : なし

MAC OSX + Thunderbird3.1.7を設定変更する場合


- 1 •Thunderbirdを起動し、メニューの「ツール」から「アカウント設定」を選択します。



- 2 •アカウント名にお客様のメールアドレスを設定します。
•送信(SMTP)サーバ: 利用されているメールアドレスと同じドメイン名であることを確認ください。
問題なければ[OK]をクリックします。




- 3 送信(SMTP)サーバ ⇒
CH_mail - XX.cyberhome.ne.jp (デフォルト) ⇒ 編集
の順番でクリックし、[OK]を選択します。



- 4 説明 : 任意の文字列を入力します
サーバ名 : mail.cyberhome.ne.jp
ポート番号 : 587
認証方式 : 暗号化されたパスワード認証
ユーザ名 : お客様のメールアドレス
[OK] をクリックします。





説明 : 任意の文字列
サーバ名 : mail.cyberhome.ne.jp
ポート : 587
ユーザ名 : お客様のメールアドレス
認証方式 : 暗号化されたパスワード認証
接続の保護 : なし

[OK] をクリックします。