

# iPhone メール (IOS12) POPS 設定方法

<POP⇒POPS への変更方法>

1. 「設定」の画面で、[パスワードとアカウント]を選択します



2. 「設定」の画面で、[パスワードとアカウント]を選択します



3. 「パスワードとアカウント」画面で、[\*\*.cyberhome.ne.jp]を選択します



4. 「\*\*.cyberhome.ne.jp」画面で[詳細]を選択します



5. 「詳細」画面に以下の設定に変更する

- ・「SSL を使用する」：ON
- ・「サーバーポート」：995
- ・「認証」：パスワード

※「パスワード」以外が設定されている場合再度「パスワード」を選択して下さい



## 6. 「アカウント」から「SMTP」を選択し 「smtp.cyberhome.ne.jp」を選択する



## 7. 「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で下記設定を行う



- ・サーバ：「オン」に設定されていることを確認

### ■送信メールサーバ

- ・ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力済みのことを確認
- ・ユーザ名： [メールアドレス] を入力  
例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの" \*" は、お客様によって異なります
- ・パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます
- ・SSLを使用：「オフ」の場合「オン」にする
- ・認証：「パスワード」に設定済みのことを確認  
※「パスワード」以外が選択されていた場合は  
再度「パスワード」を選択するして下さい
- ・サーバポート： **465** を入力する

※「完了」後、「検証中」と表示されますのでしばらくお待ち下さい(約 3～5 分程度)

END

# iPhone メール (IOS 12) IMAPS 設定方法

<IMAP⇒IMAPS への変更方法>

## 1. ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します



## 2. 「設定」の画面で、[パスワードとアカウント]を押下します



## 3. 「パスワードとアカウント」画面で [\*\*.cyberhome.ne.jp]を押下します



※" \* \*"は、お客様によって異なります

## 4. 「IMAP」画面の[アカウント]を押下します



## 5. 「アカウント」画面の[詳細]を押下します



## 6. 「詳細」画面 受信設定内を以下に変更する



### ■ 削除したメッセージ

- ・削除済みメールボックス：必要に応じて設定

### ■ 受信設定

- ・SSLを使用：[オン]に設定
- ・認証：[パスワード]に設定済みのことを確認

※認証が「パスワード」以外が設定されている場合

再度「パスワード」に認証を設定して下さい

- ・IMAPパス接頭辞：入力しない
- ・サーバポート：993 と入力済みのことを確認

## 7. 「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」の項目の[smtp.cyberhome.ne.jp]を押下します



## 8. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下のよう に設定し、[完了]を選択します



- ・サーバ：「オン」に設定

### ■ 送信メールサーバ

- ・ホスト名：smtp.cyberhome.ne.jp と入力済みのことを確認

- ・ユーザ名：[メールアドレス] と入力済みのことを確認

例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります

- ・パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● )  
で表示されます

- ・SSLを使用：「オフ」の場合「オン」にする

- ・認証：「パスワード」に設定済みのことを確認

※認証が「パスワード」以外が設定されている場合

再度「パスワード」に認証を設定して下さい

- ・サーバポート：465 を入力する

※「完了」後、「検証中」と表示されますのでしばらくお待ち下さい(約 3~5 分程度)

END