


Android メール（Android11）IMAP 設定方法


<メールアカウントを手動で設定する> ※新規でアカウントを設定する場合

※例としてドコモスマートフォン「Galaxy S10 SC-03L」を使用しております。ご使用の端末によってアイコンや項目名が異なります。


1. ホーム画面上またはアプリ一覧からメールのアイコンをタップします



2. 「Eメール設定」の画面で「その他」をタップします



3. 「新しいアカウントを追加」の画面で以下のように設定し「手動設定」をタップします



- ・ メールアドレス： [メールアドレス] を入力
例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**.cyberhome.ne.jp"は、お客様によって異なります。
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます。

4. 「アカウントタイプを選択」で「IMAP アカウント」を選択します



5. 「サーバー設定」の画面で、以下のように設定し「サインイン」をタップします。

<アカウント>



- ・ Eメールアドレス：[メールアドレス] を確認
例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります。
- ・ ユーザー名：[メールアドレス] を入力
例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります。
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード] を確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは (●)
で表示されます。

<受信サーバー>



- ・ IMAP サーバー：imap.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ セキュリティタイプ：SSL を選択
※端末によっては「SSL/TLS」を選択してください
- ・ ポート：993 を選択
- ・ IMAP パスのプレフィックス：必要に応じて設定
(省略可)

<送信サーバー>




- SMTPサーバー: **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力
- セキュリティタイプ: **SSL** を選択
※端末によっては「SSL/TLS」を選択してください
- ポート: **465** と入力
- Eメールを送信するために認証を要求:
「**オン**」になっていることを確認
- ユーザー名: [**メールアドレス**] を入力
例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります。
- パスワード: [**メールアドレスパスワード**] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは (●)
で表示されます。

6. 「受信トレイ」の画面からハンバーガーメニューを開き「設定アイコン (⚙️ マーク) 」をタップします



7. 「Eメール設定」の画面にて設定した「メールアドレス」をタップします



例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります。

8. 「アカウント設定」から「ユーザー名」をタップし「ユーザー名」を設定し「完了」をタップします



- ユーザー名: [**名前**]をローマ字で入力
例) Taro Yamada

9. 「Eメール設定」の画面を閉じてメールの設定は完了です




Android メール（Android11）メール設定の変更

<メールアカウントを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

※例としてドコモスマートフォン「Galaxy S10 SC-03L」を使用しております。ご使用の端末によってアイコンや項目名が異なります。


1. ホーム画面上またはアプリ一覧からメールのアイコンをタップします



2. 「受信トレイ」の画面からハンバーガーメニューを開き「設定アイコン(ギアマーク)」をタップします




3. 「Eメール設定」の画面にて設定した「メールアカウント」をタップします



例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります。

4. 「アカウント設定」から「ユーザー名」をタップし「ユーザー名」を設定し「完了」をタップします



・ ユーザー名 : [名前]をローマ字で入力
例) Taro Yamada

5. 「詳細設定」から「サーバー設定」をタップしメールの送受信サーバーの設定を変更します



6. 「サーバー設定」の画面から以下のように設定し「完了」をタップします

<受信サーバー>

- ・ IMAP サーバー： **imap.cyberhome.ne.jp** と入力
- ・ セキュリティタイプ： **SSL** を選択
※端末によっては「SSL/TLS」を選択してください
- ・ ポート： **993** を選択
- ・ IMAP パスのプレフィックス：必要に応じて設定（省略可）

<送信サーバー>

- ・ SMTP サーバー： **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力
- ・ セキュリティタイプ： **SSL** を選択
※端末によっては「SSL/TLS」を選択してください
- ・ ポート： **465** と入力
- ・ Eメールを送信するために認証を要求：
「**オン**」になっていることを確認
- ・ ユーザー名：[**メールアドレス**]を入力
例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
@の後ろの“**”は、お客様によって異なります。
- ・ パスワード：[**メールアドレスパスワード**]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます。

7. 「Eメール設定」の画面を閉じてメールの設定は完了です

END