

# Mac Mail14 (Mac OS) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新しくアカウントを作成する場合

## 1. Dock または Launchpad から「メール」を起動します



## 2. 「メールアカウントのプロバイダを選択…」の画面で「その他のメールアカウント…」を選択し「続ける」をクリックします



## 3. 「メールアカウントを追加」の画面で以下のように設定し「サインイン」をクリックします



- ・ 氏名：[名前] をローマ字で入力  
例) Taro Yamada
- ・ メールアドレス：[メールアドレス] を入力  
例)ch\_taro@\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます

## 4. 「サーバの情報」の画面で以下のように設定し「サインイン」をクリックします



※「アカウント名またはパスワードを確認できません。」のメッセージが表示されますが、仕様のため問題はありませんのでご安心ください。

- ・ アカウントの種類：IMAP を選択
- ・ 受信用メールサーバ：imap.cyberhome.ne.jp  
を入力
- ・ 送信用メールサーバ：smtp.cyberhome.ne.jp  
を入力


※「ユーザ名」には自動で「メールアドレス」が設定されます。

5. 「このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください」の画面で「メール」にチェックを入れて「完了」をクリックします




※「メモ」はお客様の任意で設定してください

6. ヘッダーの「メール」から「環境設定」をクリックします



7. 「アカウント」の画面で「サーバ設定」のタブをクリックします




8. 「受信用メールサーバ(IMAP)」の「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し以下のように設定します



- ・ ユーザ名： [メールアドレス] を確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます
- ・ ホスト名： imap.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理： チェックを外す
- ・ ポート： 993
- ・ TLS/SSL を使用： チェックする
- ・ 認証： パスワード が選択されていることを確認

9. 「送信用メールサーバ(SMTP)」の「アカウント」の欄をクリックし「SMTPサーバリストを編集」をクリックします



10. 「SMTPサーバリストを編集」画面で以下のように設定し「OK」をクリックします



※枠内よりお使いになる送信 (SMTP) サーバを選択します

- ・ ユーザ名： [メールアドレス] を確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます
- ・ ホスト名： smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理： チェックを外す
- ・ ポート： 465
- ・ TLS/SSL を使用： チェックする
- ・ 認証： パスワード が選択されていることを確認

11. 「受信用メールサーバ(IMAP)」と「送信用メールサーバ」の設定内容を確認し、「保存」をクリックすることで設定は完了です



END


# Mac Mail14 (Mac OS) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みのアカウント設定を変更する場合


## 1. Dock または Launchpad から「メール」を起動します




## 2. ヘッダーの「メール」から「環境設定」をクリックします



## 3. 「アカウント」の画面で「サーバ設定」のタブをクリックします




## 4. 「受信用メールサーバ(IMAP)」の「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し以下のように設定します



- ・ ユーザ名： [メールアドレス] を確認  
例) ch\_taro@\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます
- ・ ホスト名： **imap.cyberhome.ne.jp**
- ・ 接続設定を自動的に管理： **チェックを外す**
- ・ ポート： **993**
- ・ TLS/SSL を使用： **チェックする**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認

5. 「送信用メールサーバ(SMTP)」の「アカウント」の欄をクリックし「SMTPサーバリストを編集」をクリックします



6. 「SMTPサーバリストを編集」画面で以下のように設定し「OK」をクリックします



- ・ ユーザ名：[メールアドレス] を確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード] を確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます
- ・ ホスト名： smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理： チェックを外す
- ・ ポート： 465
- ・ TLS/SSL を使用： チェックする
- ・ 認証： パスワード が選択されていることを確認

7. 「受信用メールサーバ(IMAP)」と「送信用メールサーバ」の設定内容を確認し、「保存」をクリックすることで設定は完了です



END

※枠内よりお使いになる送信 (SMTP) サーバを選択します