


Becky! Ver2 (Windows10) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. お使いの PC 内で「Becky!Ver.2」を選択して下さい



2. メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されている「ツール」を選択します




※参照画像では「ch_taro@**.cyberhome.ne.jp」と表示されている部分がメールボックスになります

3. 「ツール」内メニューにて「メールボックスの設定」を選択します



4. 「設定」画面内で「基本設定」タブを選択し、「サーバー接続」内で以下の項目を確認します



■個人情報

- ・名前：[名前] をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- ・メール：[メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

■サーバー情報

- ・受信プロトコル：POP3 と表示されていることを確認
- ・POP3 サーバー(受信)：pop.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・POP3S チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・SMTP サーバー(送信)：smtp.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・SMTPS チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・ユーザーID：[メールアドレス]が表示されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

- ・パスワード：[メールアドレスパスワード]が設定されていることを確認
- ※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます
- ・認証方式：標準 に設定されていることを確認
- ※「標準」以外に設定されていた場合は「標準」を必ず設定して下さい

5. 「接続」タブを選択し、「接続方法」が「LAN 接続」になっていることを確認して下さい

[ch_taro@**.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 巡回対象(O)

基本設定 **接続** メール作成 受信 詳細

接続方法

LAN接続

ダイヤルアップ(U): 強制的に接続し直します(E)

ダイヤルアップの設定 (下記設定はダイヤルアップエントリーごとに保存されます)

自動切断(A): する しない 指示を一定時間待つ 秒

リダイヤル回数(E): リダイヤル間隔(I): 秒

ユーザー認証

「ダイヤルアップネットワーク」に保存されているユーザーIDとパスワードを使用

メールユーザーIDとパスワードを使用

以下のユーザーIDとパスワードを使用

ユーザーID(U):

パスワード(P):

この接続専用のSMTPサーバー:

プロファイル(B): (標準)

6. 「詳細」項目にて以下の箇所の変更と確認を行います

[ch_taro@**.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 巡回対象(O)

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E) ...

IMAP関連

IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(I)

草稿をサーバー上に置く(L)

送信済みをサーバー上に置く(E)

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)

プロファイル(B): (標準)

■サーバーのポート番号

- ・SMTP：465 に変更
- ・IMAP4：995 に変更

■SSL/TLS 関連

受信用(C)：デフォルト に設定されていることを確認

送信用(I)：デフォルト に設定されていることを確認

■SMTP 認証

- ・SMTP 認証：チェックが入っていることを確認
- ・OAuth2 を使用：チェックが外れていることを確認

・CRAM-MDS：チェックが外れていることを確認

・LOGIN：チェックが入っていることを確認

・PLAIN：チェックが入っていることを確認

※《確認箇所》にて設定箇所の入力にお間違いがないかご確認下さい

7. 変更完了後、設定画面下部に表示されている「OK」ボタンを押して下さい

[ch_taro@**.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 巡回対象(O)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E) ...

IMAP関連

IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(I)

草稿をサーバー上に置く(L)

送信済みをサーバー上に置く(E)

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)

プロファイル(B): (標準)

END


Becky! Ver2 (Windows10) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. お使いの PC 内で「Becky!Ver.2」を選択して下さい



2. メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されている「ツール」を選択します




※参照画像では「ch_taro@**.cyberhome.ne.jp」と表示されている部分がメールボックスになります

3. 「ツール」内メニューにて「メールボックスの設定」を選択します



4. 「設定」画面内で「基本設定」タブを選択し、「サーバー接続」内で以下の項目を確認します



■個人情報

- ・名前：[名前] をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- ・メール：[メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります

■サーバー情報

- ・受信プロトコル：POP3 と表示されていることを確認
- ・POP3 サーバー(受信)：pop.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・POP3S チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・SMTP サーバー(送信)：smtp.cyberhome.ne.jp に設定されていることを確認
- ・SMTPS チェックボックス：チェックが入っていることを確認
- ・ユーザーID：[メールアドレス]が表示されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります

- ・パスワード：[メールアドレスパスワード]が設定されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます
- ・認証方式：標準に設定されていることを確認
※「標準」以外に設定されていた場合は「標準」を必ず設定して下さい

5. 「接続」タブを選択し、「接続方法」が「LAN 接続」になっていることを確認して下さい

接続方法

LAN接続

ダイヤルアップ(U): 強制的に接続し直す(E)

6. 「詳細」項目にて以下の箇所の変更と確認を行います

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP: 995 (標準: 110)

IMAP: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

SMTP認証 OAuth2を使用

CRAM-MDS LOGIN PLAIN

ユーザー-ID(U):

パスワード(P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

■サーバーのポート番号

- ・SMTP：465 に変更
- ・IMAP4：995 に変更

■SSL/TLS 関連

受信用(C)：デフォルト に設定されていることを確認

送信用(I)：デフォルト に設定されていることを確認

■SMTP 認証

- ・SMTP 認証：チェックが入っていることを確認
- ・OAuth2 を使用：チェックが外れていることを確認

・CRAM-MDS：チェックが外れていることを確認

・LOGIN：チェックが入っていることを確認

・PLAIN：チェックが入っていることを確認

※《確認箇所》にて設定箇所の入力にお間違いがないかご確認下さい

7. 変更完了後、設定画面下部に表示されている「OK」ボタンを押して下さい

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP: 995 (標準: 110)

IMAP: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

SMTP認証 OAuth2を使用

CRAM-MDS LOGIN PLAIN

ユーザー-ID(U):

パスワード(P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E) ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)

プロファイル(B): (標準)

END