

Thunderbird 78.8.0 (Windows 10) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを設定する場合

1. Thunderbird を起動します



2. 「既存のメールアドレスのセットアップ」の画面で、以下のように設定し、「手動設定」をクリックします

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): Taro Yamada

メールアドレス(E): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp


パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)... キャンセル(A) 続ける(C)

- あなたのお名前(N) : [名前]をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- メールアドレス(E) : [メールアドレス]を入力
例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります
- パスワード(P) : [メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます
- パスワードを記憶する(M) : チェックする

※利用するメールアドレスを追加する場合は、画面右上の「メニュー」から「新規作成」を選択し「既存のメールアカウント」を選択します



3. 「既存のメールアドレスのセットアップ」の画面で以下のように設定し「再テスト」をクリックします

- ・ 受信サーバー： **POP3** を選択
- ・ サーバーのホスト名： **pop.cyberhome.ne.jp** と入力
- ・ ポート番号： **995** を選択
- ・ SSL： **SSL/TLS** を選択
- ・ 認証方式： **通常のパスワード認証** を選択
- ・ 送信サーバー： **SMTP** が設定済みであることを確認
- ・ サーバーのホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力
- ・ ポート番号： **465** を選択
- ・ SSL： **SSL/TLS** を選択
- ・ 認証方式： **通常のパスワード認証** を選択

4. 設定内容を確認し「詳細設定」をクリックします

5. 「詳細設定の確認」のポップアップが表示されるので「OK」をクリックします

6. ウィンドウの左側のメニューから「サーバー設定」を選択し以下のように設定されている事を確認します

- ・ サーバー名(S)： **pop.cyberhome.ne.jp** を確認
- ・ ポート(P)： **995** を確認
- ・ ユーザ名(N)： **[メールアドレス]**を確認
例) **ch_taro@*.cyberhome.ne.jp**
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

■セキュリティ設定

- ・ 接続の保護(U) : **SSL/TLS** を選択
- ・ 認証方式(I) : **通常のパスワード認証** を選択

■サーバー設定

- ・ 「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す (G)」 : **チェックを外す**

7. ウィンドウの左側のメニューから「送信 (SMTP)サーバー」を選択して、「編集」をクリックします



※枠内よりお使いになる送信 (SMTP) サーバーを選択します

8. 「送信 (SMTP) サーバー」の画面で以下の設定となっていることを確認し「OK」をクリックします



■設定

- ・ 説明(D) : メールアドレスなど、わかりやすい名前を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります
- ・ サーバー名(S) : **smtp.cyberhome.ne.jp** を確認

- ・ ポート番号(P) : **465** を確認

■セキュリティと認証

- ・ 接続の保護(N) : **SSL/TLS** を確認
- ・ 認証方式(I) : **通常のパスワード認証** を確認
- ・ ユーザー名(M) : [メールアドレス]が入力されていることを確認

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

9. 「アカウント設定」のタブを閉じて設定は完了です



END


Thunderbird 78.8.0 (Windows 10) POP 設定変更方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. 画面右上の「メニュー」から「アカウント設定」をクリックします



2. 「アカウント設定」画面が開きます



3. ウィンドウの左側のメニューから「サーバー設定」を選択し以下のように設定されている事を確認します



- ・ サーバー名(S) : **pop.cyberhome.ne.jp** を確認
- ・ ポート(P) : **995** を確認
- ・ ユーザ名(N) : [メールアドレス]を確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

■セキュリティ設定

- ・ 接続の保護(U) : **SSL/TLS** を選択
- ・ 認証方式(I) : **通常のパスワード認証** を選択

■サーバー設定

- ・ 「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す (G) : **チェックを外す**

4. ウィンドウの左側のメニューから「送信 (SMTP)サーバー」を選択して、「編集」をクリックします



※枠内よりお使いになる送信 (SMTP) サーバーを選択します

5. 「送信 (SMTP) サーバー」の画面で以下の設定となっていることを確認し「OK」をクリックします

6. 「アカウント設定」のタブを閉じて設定は完了です



END

■ 設定

- ・ 説明(D) : メールアドレスなど、わかりやすい名前を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

- ・ サーバー名(S) : **smtp.cyberhome.ne.jp** を確認
- ・ ポート番号(P) : **465** を確認

■ セキュリティと認証

- ・ 接続の保護(N) : **SSL/TLS** を確認
- ・ 認証方式(I) : **通常のパスワード認証** を確認
- ・ ユーザー名(M) : [**メールアドレス**]が入力されていることを確認

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります