


Android メール（4.0~4.4）IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. ホーム画面上またはアプリ一覧からメールのアイコンを選択します



※アイコンは端末によって異なります

2. 「アカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「手動セットアップ」を選択します



メールアドレス：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp


※@の後ろの"*"は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます

注 1：すでに他のメールアドレスを登録している場合は「受信トレイ」の画面で、メニューキーを選択し、「設定」を選択します。「設定」の画面で、「アカウントを追加」を選択します。

3. 「このアカウントのタイプは何ですか？」の画面で、「IMAP」を選択します



4. 「受信サーバー設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



ユーザー名：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"*"は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます

サーバー：imap.cyberhome.ne.jp と入力

ポート：993 を選択

セキュリティの種類：SSL/TLS を選択

端末によっては SSL を選択

IMAP パスのプレフィックス：入力しない

5. 「送信サーバー設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



SMTP サーバー： **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力

ポート： **465** と入力

セキュリティの種類：「SSL/TLS」を選択

端末によっては SSL を選択

[ログインが必要]： チェックを入れる

ユーザー名： **[メールアドレス]** を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード： **[メールアドレスパスワード]** を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

6. 「アカウントの設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



確認頻度： 必要に応じて設定

同期する Eメールの期間： 必要に応じて設定

[Eメールの着信を知らせる]： 必要に応じて設定

[このアカウントのEメールを同期する]：

必要に応じて設定

[Wi-Fi への接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする]： 必要に応じて設定

7. 「アカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



このアカウントに名前を付ける (省略可)：

任意でアカウント名を入力

例) ch_taro

あなたの名前 (送信 Eメールに表示)：

名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

END