

Android メール（4.0~4.4）POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. ホーム画面上またはアプリ一覧からメールのアイコンを選択します



※端末によってアイコンが異なります

※ Android のバージョンや機種によって、設定の内容が異なる場合があります。

2. 「アカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します

注1：すでに他のメールアドレスを登録している場合は「受信トレイ」の画面で、メニューキーを選択し、「設定」を選択します。「設定」の画面で、「アカウントを追加」を選択します。



メールアドレス：[メールアドレス] を入力


例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります


パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

3. 「このアカウントのタイプは何ですか？」の画面で、「POP3」を選択します



4. 「受信サーバー設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



ユーザー名：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

サーバー： pop.cyberhome.ne.jp と入力

ポート： 995 を選択

セキュリティの種類：SSL/TLS を選択

端末によってはSSL を選択

サーバーからメールを削除：

複数のメールソフトでメールを受信している場合や、Web メールと併用している場合は
[削除しない] を選択してください。

5. 「送信サーバー設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



SMTP サーバー：smtp.cyberhome.ne.jp と入力

ポート：**465** と入力

セキュリティの種類：「SSL/TLS」を選択
端末によっては SSL を選択

[ログインが必要]： チェックを入れる

ユーザー名：**[メールアドレス]** を入力
例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード：**[メールアドレスパスワード]** を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

6. 「アカウントの設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



確認頻度： 必要に応じて設定
同期するメッセージ： 必要に応じて設定
[Eメールの着信を知らせる]： 必要に応じて設定
[このアカウントのEメールを同期]：チェックする

7. 「アカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」を選択します



このアカウントに名前を付ける (省略可)：

任意でアカウント名を入力

例) ch_taro

あなたの名前 (送信 E メールに表示)：

名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

END