

# Becky! Ver.2 (Windows11) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

## 1. お使いの PC 内から「Becky!Ver.2」を起動します




## 2. 「データフォルダの指定」画面で「新規フォルダを作成」を選択し、「OK」をクリックします




※パス名の“taro”は、お客様によって異なります

## 3. 「メールアカウントの追加」画面で以下のように設定し、「OK」をクリックします



- メールボックスの通称(X)：[メールアドレス]を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります
- 名前(N)：[名前]を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）  
例) 山田太郎  
※差出人名として表示されます
- メールアドレス(A)：[メールアドレス]を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります
- 受信プロトコル(P)：IMAP4rev1 を選択

## 4. 「Message from Becky!」画面で「OK」をクリックします



## 5. 「設定」画面で「基本設定」タブをクリックし、以下のように設定します

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象(I)

**基本設定** 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報  
名前(N): 山田太郎  
メールアドレス(A): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

サーバー情報  
受信プロトコル(T): IMAP4rev1  
IMAPサーバー(受信): imap.cyberhome.ne.jp  IMAPS  
SMTPサーバー(送信)(S): smtp.cyberhome.ne.jp  OP25B  SMTPS  
ユーザーID(U): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp パスワード(P): ●●●●●●●●●●  
認証方式(H)  標準  CRAM-MD5  NTLM  OAuth2  
 起動時に接続(C)  メールボックスを開くと同時に接続(L)

ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。  
ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意ください。

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)  
グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

### ■ 個人情報

- 名前(N) : [名前] を入力 (漢字、ローマ字等任意のものを入力)  
例) 山田太郎  
※差出人名として表示されます
- メールアドレス(A) : [メールアドレス] を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります

### ■ サーバー情報

- 受信プロトコル(T) : **IMAP4rev1** が選択されていることを確認
- IMAP サーバー(受信) : **imap.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- IMAPS チェックボックス : **チェックあり**
- SMTP サーバー(送信)(S) : **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- OP25B チェックボックス : **チェックなし**
- SMTPS チェックボックス : **チェックあり**
- ユーザーID(U) : [メールアドレス] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

- ※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります
- パスワード(P) : [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- 認証方式(H) : **標準** が選択されていることを確認  
※「標準」以外が選択されていた場合は「標準」を必ず選択してください
- 起動時に接続(C) : **チェックなし**
- メールボックスを開くと同時に接続(L) : **チェックなし**

## 6. 「接続」タブをクリックし、「接続方法」で「LAN 接続」が選択されていることを確認します

[ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象(I)

基本設定 **接続** メール作成 受信 詳細

接続方法  
 LAN接続  
 ダイヤルアップ(I):   強制的に接続し直す(F)

ダイヤルアップの設定 (下記設定はダイヤルアップエントリごとに保存されます)  
自動切断(A):  する  しない  指示を一定時間待つ  秒  
リダイヤル回数(E):  リダイヤル間隔(T):  秒

ユーザー認証  
 「ダイヤルアップネットワーク」に保存されているユーザーIDとパスワードを使用  
 メールユーザーIDとパスワードを使用  
 以下のユーザーIDとパスワードを使用  
ユーザーID(U):   
パスワード(P):

この接続専用のSMTPサーバー:

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)  
グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

7. 「詳細」タブをクリックし、赤枠内を以下のように設定します  
※その他項目は任意で設定します



■サーバーのポート番号

- SMTP : 465 を入力
- POP3 : 110 が入力されていることを確認
- IMAP4 : 993 を入力

■SSL/TLS 関連


- 受信用(C) : デフォルト が選択されていることを確認
- 送信用(I) : デフォルト が選択されていることを確認

■SMTP 認証

- SMTP 認証 : チェックあり
- OAuth2 を使用 : チェックなし
- CRAM-MD5 : チェックなし
- LOGIN : チェックあり
- PLAIN : チェックあり
- ユーザーID(U) : 空白 となっていることを確認
- パスワード(O) : 空白 となっていることを確認
- POP before SMTP を使用 : チェックなし

※各種設定の入力にお間違いがないかご確認ください

8. 設定完了後、「OK」をクリックして設定は完了です



# Becky! Ver.2 (Windows11) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

## 1. お使いの PC 内から「Becky!Ver.2」を起動します



## 2. メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されている「ツール」を選択します



※参照画像では「ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp」と表示されている部分がメールボックスになります

## 3. 「ツール」内メニューにて「メールボックスの設定」をクリックします



## 4. 「設定」画面で「基本設定」タブをクリックし、以下のように設定します



### ■ 個人情報

- 名前(N) : [名前] を入力 (漢字、ローマ字等任意のものを入力)  
例) 山田太郎  
※差出人名として表示されます
- メールアドレス(A) : [メールアドレス] を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\*\*\*"は、お客様によって異なります

### ■ サーバー情報


- 受信プロトコル(T) : **IMAP4rev1** が選択されていることを確認
- IMAP サーバー(受信) : **imap.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- IMAPS チェックボックス : **チェックあり**
- SMTP サーバー(送信)(S) : **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認

- ・ OP25B チェックボックス： **チェックなし**
- ・ SMTPS チェックボックス： **チェックあり**
- ・ ユーザーID(U)： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\*\*\*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード(P)： [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ 認証方式(H)： **標準** が選択されていることを確認  
※「標準」以外が選択されていた場合は「標準」を必ず選択してください
- ・ 起動時に接続(C)： **チェックなし**
- ・ メールボックスを開くと同時に接続(L)： **チェックなし**

## 5. 「接続」タブをクリックし、「接続方法」で「LAN 接続」が選択されていることを確認します



## 6. 「詳細」タブをクリックし、赤枠内を以下のように設定します ※その他項目は任意で設定します



### ■ サーバーのポート番号

- ・ SMTP： **465** を入力
- ・ POP3： **110** が入力されていることを確認
- ・ IMAP4： **993** を入力

### ■ SSL/TLS 関連

- ・ 受信用(C)： **デフォルト** が選択されていることを確認
- ・ 送信用(I)： **デフォルト** が選択されていることを確認

### ■ SMTP 認証

- ・ SMTP 認証： **チェックあり**
  - ・ OAuth2 を使用： **チェックなし**
  - ・ CRAM-MD5： **チェックなし**
  - ・ LOGIN： **チェックあり**
  - ・ PLAIN： **チェックあり**
  - ・ ユーザーID(U)： **空白** となっていることを確認
  - ・ パスワード(O)： **空白** となっていることを確認
  - ・ POP before SMTP を使用： **チェックなし**
- ※各種設定の入力にお間違いがないかご確認ください

## 7. 設定完了後、「OK」をクリックして設定は完了です

[ch\_taro@\*.cyberhome.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): ch\_taro@\*.cyberhome.ne.jp  巡回対象(/)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP3: 110 (標準: 110)

IMAP4: 993 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F) ...

SMTP認証  OAuth2を使用

CRAM-MD5  LOGIN  PLAIN

ユーザーID(U):

パスワード(O):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ:

接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Drafts

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K)  拡張ネームスペースを表示(H)  ↑自動取得(Z)

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... **OK** キャンセル ヘルプ

END