Becky! Ver.2（Windows11）IMAP 設定方法

<目次>

- **新規アカウントを追加する場合……1 ページ**
- **既存のアカウントの設定を確認/修正する場合 ……4 ページ**

<注意事項>

お使いの「Becky!（Windows11）」のバージョンにより、機能・画面名や操作手順が異なる場合がございます。

Becky! Ver.2（Windows11）IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※新規でアカウントを作成する場合

1. お使いの PC 内から「Becky!Ver.2」を起動します



2. 「データフォルダの指定」画面で「新規フォルダを作成」を選択し、「OK」をクリックします

※パス名の”taro”は、お客様によって異なります

3. 「メールアカウントの追加」画面で以下のように設定し、「OK」をクリックします

- メールボックスの通称(X)：[メールアドレス]を入力
  例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
  ※@の後ろの”**”は、お客様によって異なります
- 名前(N)：[名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
  例）山田太郎
  ※差出人名として表示されます
- メールアドレス(A)：[メールアドレス] を入力
  例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
  ※@の後ろの”**”は、お客様によって異なります
- 受信プロトコル(P)： IMAP4rev1 を選択

4. 「Message from Becky!」画面で「OK」をクリックします



5. 「設定」画面で「基本設定」タブをクリックし、以下のように設定します

■個人情報

- 名前(N)： [名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
  例）山田太郎
  ※差出人名として表示されます
- メールアドレス(A)： [メールアドレス] を入力
  例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
  ※@の後ろの”**”は、お客様によって異なります

■サーバー情報

- 受信プロトコル(T)： IMAP4rev1 が選択されていることを確認
- IMAP サーバー(受信)：
  imap.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- IMAPS チェックボックス： チェックあり
- SMTP サーバー(送信)(S)：
  smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- OP25B チェックボックス： チェックなし
- SMTPS チェックボックス： チェックあり
- ユーザーID(U)： [メールアドレス] が入力されていることを確認
  例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
  ※@の後ろの”**”は、お客様によって異なります
- パスワード(P)： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認
  ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- 認証方式(H)： 標準 が選択されていることを確認
  ※「標準」以外が選択されていた場合は「標準」を必ず選択してください
- 起動時に接続(C)： チェックなし
- メールボックスを開くと同時に接続(L)：
  チェックなし

6. 「接続」タブをクリックし、「接続方法」で「LAN 接続」が選択されていることを確認します

7. 「詳細」タブをクリックし、赤枠内を以下のように設定します
※その他項目は任意で設定します



■サーバーのポート番号

- SMTP： 465 を入力
- POP3： 110 が入力されていることを確認
- IMAP4： 993 を入力

■SSL/TLS 関連

- 受信用(C)： デフォルト が選択されていることを確認
- 送信用(I)： デフォルト が選択されていることを確認

■SMTP 認証

- SMTP 認証： チェックあり
- OAuth2 を使用： チェックなし
- CRAM-MD5： チェックなし
- LOGIN： チェックあり
- PLAIN： チェックあり
- ユーザーID(U)： 空白 となっていることを確認
- パスワード(O)： 空白 となっていることを確認
- POP before SMTP を使用： チェックなし

※各種設定の入力にお間違いがないかご確認ください

8. 設定完了後、「OK」をクリックして設定は完了です

END

Becky! Ver.2（Windows11）IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. お使いの PC 内から「Becky!Ver.2」を起動します

2. メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されている「ツール」を選択します

※参照画像では「ch_taro@**.cyberhome.ne.jp」と表示されている部分がメールボックスになります

3. 「ツール」内メニューにて「メールボックスの設定」をクリックします

4. 「設定」画面で「基本設定」タブをクリックし、以下のように設定します



■個人情報

- 名前(N)：[名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
  例）山田太郎
  ※差出人名として表示されます
- メールアドレス(A)：[メールアドレス] を入力
  例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
  ※@の後ろの”**”は、お客様によって異なります

■サーバー情報

- 受信プロトコル(T)： IMAP4rev1 が選択されていることを確認
- IMAP サーバー(受信)：
  imap.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- IMAPS チェックボックス： チェックあり

・ SMTP サーバー(送信)(S)：
smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
・ OP25B チェックボックス： チェックなし
・ SMTPS チェックボックス： チェックあり
・ ユーザーID(U)： [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの”**”は、お客様によって異なります
・ パスワード(P)： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
・ 認証方式(H)： 標準 が選択されていることを確認
※「標準」以外が選択されていた場合は「標準」を必ず選択してください
・ 起動時に接続(C)： チェックなし
・メールボックスを開くと同時に接続(L)：
チェックなし

5.「接続」タブをクリックし、「接続方法」で「LAN 接続」が選択されていることを確認します

6.「詳細」タブをクリックし、赤枠内を以下のように設定します
※その他項目は任意で設定します



■サーバーのポート番号
・ SMTP： 465 を入力
・ POP3： 110 が入力されていることを確認
・ IMAP4： 993 を入力

■SSL/TLS 関連
・ 受信用(C)： デフォルト が選択されていることを確認
・ 送信用(I)： デフォルト が選択されていることを確認

■SMTP 認証
・ SMTP 認証： チェックあり
・ OAuth2 を使用： チェックなし
・ CRAM-MD5： チェックなし
・ LOGIN： チェックあり
・ PLAIN： チェックあり
・ ユーザーID(U)： 空白 となっていることを確認
・ パスワード(O)： 空白 となっていることを確認
・ POP before SMTP を使用： チェックなし
※各種設定の入力にお間違いがないかご確認ください

7. 設定完了後、「OK」をクリックして設定は完了です

END