

Thunderbird128.7.1（Windows11）IMAP 設定方法

<目次>

- 新規アカウントを追加する場合1 ページ
- 既存のアカウントの設定を確認/修正する場合.....5 ページ

<注意事項>

お使いの「Thunderbird（Windows11）」のバージョンにより、機能・画面名や操作手順が異なる場合がございます。

Thunderbird128.7.1 (Windows11) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. Thunderbird を起動します




2. ヘッダーの「メニュー」から「新しいアカウント」をクリックします



3. 「新しいアカウント」から「メール」をクリックします




4. 「既存のメールアドレスのセットアップ」画面で以下のように設定し、「手動設定」をクリックします



- あなたのお名前：[名前]を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
例）山田太郎
※差出人名として表示されます
- メールアドレス：[メールアドレス]を入力
例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- パスワード：[メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

5. 「手動設定」を以下のように設定し、「再テスト」をクリックします



■受信サーバー

- プロトコル：IMAP を選択
- ホスト名：imap.cyberhome.ne.jp を入力
- ポート番号：993 を入力
- 接続の保護：SSL/TLS が選択されていることを確認
- 認証方法：通常のパスワード認証 を選択
- ユーザー名：[メールアドレス] が入力されていることを確認
例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります

■送信サーバー

- ホスト名：smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- ポート番号：465 を入力
- 接続の保護：SSL/TLS が選択されていることを確認
- 認証方法：通常のパスワード認証 を選択
- ユーザー名：[メールアドレス] が入力されていることを確認
例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります

6. 「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました」が表示されることを確認します

7. 「詳細設定」をクリックします

8. 「詳細設定の確認」のポップアップが表示されるので「OK」をクリックします

9. 「アカウント設定」画面の「サーバー設定」で赤枠内を以下のように設定します

※その他項目は任意で設定します

- ・ サーバーの種類： **IMAP メールサーバー** と表示されていることを確認
- ・ サーバー名： **imap.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ ポート： **993** を入力
- ・ ユーザー名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります

■セキュリティ設定

- ・ 接続の保護： **SSL/TLS** が選択されていることを確認
- ・ 認証方式： **通常のパスワード認証** を選択

10. メニューから「送信（SMTP）サーバー」を選択し、「編集」をクリックします



※枠内より、お使いになる送信（SMTP）サーバーを選択します

11. 「送信（SMTP）サーバー」画面で以下のよう設定し、「OK」をクリックします



■設定

- ・ 説明：[メールアドレス] 等、わかりやすい名前を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります
- ・ サーバー名：smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ ポート番号：465 を入力

■セキュリティと認証

- ・ 接続の保護：SSL/TLS が選択されていることを確認
- ・ 認証方式：通常のパスワード認証 を選択
- ・ ユーザー名：[メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります

12. 「送信（SMTP）サーバーの設定」画面が表示されたら、「アカウント設定」画面のタブを閉じて設定は完了です



END

Thunderbird128.7.1 (Windows11) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合


1. Thunderbird を起動します




2. ヘッダーの「メニュー」から「アカウント設定」をクリックします



3. 「アカウント設定」画面が開きます



4. メニューから「サーバー設定」を選択し、赤枠内を以下のように設定します ※その他項目は任意で設定します




- ・サーバーの種類： **IMAP メールサーバー** と表示されていることを確認
- ・サーバー名： **imap.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ポート： **993** を入力
- ・ユーザー名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります

■セキュリティ設定

- ・接続の保護： **SSL/TLS** が選択されていることを確認
- ・認証方式： **通常のパスワード認証** を選択

5. メニューから「送信 (SMTP) サーバー」を選択し、「編集」をクリックします



※枠内より、お使いになる送信 (SMTP) サーバーを選択します

6. 「送信 (SMTP) サーバー」画面で以下のように設定し、「OK」をクリックします



■設定

- ・ 説明 : [メールアドレス] 等、わかりやすい名前を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- ・ サーバー名 : smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ ポート番号 : 465 を入力

■セキュリティと認証

- ・ 接続の保護 : SSL/TLS が選択されていることを確認
- ・ 認証方式 : 通常のパスワード認証 を選択
- ・ ユーザー名 : [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります

7. 「送信 (SMTP) サーバーの設定」画面が表示されたら、「アカウント設定」画面のタブを閉じて設定は完了です



END