

iPhone メール（iOS 18）IMAP 設定方法

<目次>

- 新規アカウントを追加する場合1 ページ
- 既存のアカウントの設定を確認/修正する場合.....8 ページ

<注意事項>

お使いの「iPhone メール」のバージョンにより、機能・画面名や操作手順が異なる場合がございます。


iPhone メール (iOS 18) IMAP 設定方法

＜メールソフトを手動で設定する＞※新規でアカウントを作成する場合

1. ホーム画面上の「設定」アイコンをタップします




2. 「設定」画面で「メール」をタップします



3. 「メール」画面で「アカウントを追加」をタップします



4. 「アカウントを追加」画面で「その他」をタップします



5. 「アカウントを追加」画面で「メールアカウントを追加」をタップします



6. 「新規アカウント」画面で以下のように設定し、「次へ」をタップします

キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	山田太郎	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	

- 名前：[名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
例）山田太郎
※差出人名として表示されます
- メール：[メールアドレス] を入力
例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります
- パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- 説明：[メールアドレス] 等わかりやすい内容を入力
例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります

7. 「アカウントを検索中」と表示されますので、しばらくお待ちください

✳ アカウントを検索中	
名前	山田太郎
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

8. 「新規アカウント」画面が表示されたら、「IMAP」を選択し、「受信メールサーバ」を以下のように設定します

キャンセル	新規アカウント	次へ
IMAP POP		
名前	山田太郎	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
受信メールサーバ		
ホスト名	imap.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		

■受信メールサーバ

- ホスト名：imap.cyberhome.ne.jp を入力
- ユーザ名：[メールアドレス] を入力
例）ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります
- パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

9. 「送信メールサーバ」を以下のように設定し、「次へ」をタップします

キャンセル 新規アカウント **次へ**

受信メールサーバ

ホスト名 imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

■送信メールサーバ

- ・ ホスト名: **smtp.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ ユーザ名: [**メールアドレス**] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード: [**メールアドレスパスワード**] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

10. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

検証中

IMAP POP

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

11. 「IMAP」画面が表示されたら、「保存」をタップします

キャンセル IMAP **保存**

メール ☒

メモ ☐

※「メモ」はお客様の任意で設定してください

12. 「メール」画面が表示されたら、「メールアカウント」をタップします

< アプリ メール

メール

アカウントの追加/削除、“Siriと検索”の管理、メールの表示方法や機能のカスタマイズが行えます。[詳しい情報](#)


メールアカウント 1 >

13. 「メールアカウント」画面で新しく追加したアカウントをタップします



※「メールアカウント」画面に表示されるアカウント名称は手順6にて「新規アカウント」画面で「説明」に入力した内容が反映されますので、お客様によって異なります

14. 表示された画面で「アカウント設定」をタップします



15. 「アカウント設定」画面で「SMTP」をタップします



16. 「SMTP」画面で「プライマリサーバ」の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします



17. 「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で以下のように設定し、「完了」をタップします

- ・ サーバ： **選択する**

■送信メールサーバ

- ・ ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- ・ ユーザ名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ SSL を使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ サーバポート： **465** を入力

18. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

19. 「SMTP」画面が表示されたら、「アカウント設定」をタップします

20. 「アカウント設定」画面で「詳細」をタップします

[キャンセル](#) **アカウント設定** [完了](#)

IMAP アカウント情報

名前

山田太郎

メール

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名

imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP

smtp.cyberhome.ne.jp >

詳細

>

21. 「詳細」画面で赤枠内を以下のように設定し、「アカウント設定」をタップします

※「削除したメッセージの移動先」「削除したメッセージ」「S/MIME」はお客様の任意で設定してください

[< アカウント設定](#) **詳細**

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス

✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除

しない >

受信設定

SSL を使用

☒

認証

パスワード >

IMAP パス接頭辞 /

サーバポート 993

S/MIME

署名

いいえ >

デフォルトで暗号化

いいえ >

■ 受信設定

- ・ SSL を使用 : **選択する**
- ・ 認証 : **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ IMAP パス接頭辞 : **入力しない**
- ・ サーバポート : **993** が入力されていることを確認

22. 「アカウント設定」画面で「完了」をタップして設定は完了です

[キャンセル](#) **アカウント設定** **完了**

IMAP アカウント情報

名前

山田太郎

メール

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名

imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP

smtp.cyberhome.ne.jp >

詳細

>

END


iPhone メール (iOS 18) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. ホーム画面上の「設定」アイコンをタップします



2. 「設定」画面で「メール」をタップします



3. 「メール」画面で「メールアカウント」をタップします



4. 「メールアカウント」画面で設定を変更したいアカウントをタップします



5. 表示された画面で「アカウント設定」をタップします



6. 「アカウント設定」画面で「SMTP」をタップします

キャンセル アカウント設定 完了

IMAP アカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

7. 「SMTP」画面で「プライマリサーバ」の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします

< アカウント設定 SMTP

プライマリサーバ

smtp.cyberhome.ne.jp オン >

ほかの SMTP サーバ

サーバを追加... >

"メール" は、プライマリサーバを使用できない場合はほかの SMTP サーバを順番に試します。

8. 「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で以下のように設定し、「完了」をタップします

キャンセル smtp.cyberhome.ne.jp 完了

サーバ ☒

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

SSL を使用 ☒

認証 パスワード >

サーバポート 465

- ・ サーバ： **選択する**

■送信メールサーバ

- ・ ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- ・ ユーザ名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ SSL を使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ サーバポート： **465** を入力

9. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 465

10. 「SMTP」画面が表示されたら、「アカウント設定」をタップします

< アカウント設定 SMTP

プライマリサーバ

smtp.cyberhome.ne.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

サーバを追加... >

"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

11. 「アカウント」画面で「詳細」をタップします

キャンセル アカウント設定 完了

IMAP アカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

詳細 >

12. 「詳細」画面で赤枠内を以下のように設定し、「アカウント設定」をタップします

※「削除したメッセージの移動先」「削除したメッセージ」「S/MIME」はお客様の任意で設定してください

アカウント設定 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 しない >

受信設定

SSLを使用 ☒

認証 パスワード >

IMAP パス接頭辞 /

サーバポート 993

S/MIME

署名 いいえ >

デフォルトで暗号化 いいえ >

■受信設定

- ・ SSL を使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ IMAP パス接頭辞： **入力しない**
- ・ サーバポート： **993** が入力されていることを確認

13. 「アカウント設定」画面で「完了」をタップして設定は完了です

キャンセル アカウント設定 **完了**

IMAP アカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

詳細 >

END