

iPhone メール（iOS 18）POP 設定方法

<目次>

- 新規アカウントを追加する場合1 ページ
- 既存のアカウントの設定を確認/修正する場合.....7 ページ

<注意事項>

お使いの「iPhone メール」のバージョンにより、機能・画面名や操作手順が異なる場合がございます。


iPhone メール (iOS 18) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを設定する場合

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンをタップします




2. 「設定」画面で、「メール」をタップします



3. 「メール」画面で、「アカウントを追加」をタップします



4. 「アカウントを追加」画面で、「その他」をタップします



5. 「アカウントを追加」画面で、「メールアカウントを追加」をタップします



6. 「新規アカウント」画面で、以下のように設定し、「次へ」をタップします

キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	山田太郎	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	

- ・ 名前：[名前]を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
例) 山田太郎
※差出人名として表示されます
- ・ メール：[メールアドレス]を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます
- ・ 説明：[メールアドレス]等わかりやすい内容を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

7. 「アカウントを検索中」と表示されますので、しばらくお待ちください

✳ アカウントを検索中	
名前	山田太郎
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

8. 「新規アカウント」画面が表示されたら、「POP」を選択し、「受信メールサーバ」を以下のように設定します

キャンセル	新規アカウント	保存
IMAP POP		
名前	山田太郎	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
受信メールサーバ		
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		

■受信メールサーバ

- ・ ホスト名：pop.cyberhome.ne.jpを入力
- ・ ユーザ名：[メールアドレス]を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

9. 「送信メールサーバ」を以下のように設定し、「保存」をタップします

キャンセル	新規アカウント	保存
受信メールサーバ		
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		
送信メールサーバ		
ホスト名	smtp.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		

■送信メールサーバ

- ・ ホスト名: **smtp.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ ユーザ名: [**メールアドレス**] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- ・ パスワード: [**メールアドレスパスワード**] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

10. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

✳ 検証中	
IMAP POP	
名前	山田太郎
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

11. 「メール」画面が表示されたら、「メールアカウント」をタップします

< アプリ	メール
	
メール	
アカウントの追加/削除、“Siriと検索”の管理、メールの表示方法や機能のカスタマイズが行えます。詳しくは こちら をご覧ください。	
メールアカウント 1 >	

12. 「メールアカウント」画面で新しく追加したアカウントをタップします

< メール	メールアカウント
アカウント	
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >	
メール	
アカウントを追加 >	
データの取得方法 プッシュ >	

※「メールアカウント」画面に表示されるアカウント名称は手順6にて「新規アカウント」画面で「説明」に入力した内容が反映されますので、お客様によって異なります

13. 表示された画面で「SMTP」をタップします

キャンセル ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了

アカウント 

POP アカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

14. 「SMTP」画面で「プライマリサーバ」の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします

< 戻る SMTP

プライマリサーバ

smtp.cyberhome.ne.jp オン >

ほかの SMTP サーバ

サーバを追加... >

"メール" は、プライマリサーバを使用できない場合はほかの SMTP サーバを順番に試します。

15. 「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で以下のように設定し、「完了」をタップします

キャンセル smtp.cyberhome.ne.jp 完了

サーバ 

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

SSL を使用 

認証 パスワード >

サーバポート 465

- ・ サーバ： **選択する**

■送信メールサーバ

- ・ ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- ・ ユーザ名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ SSL を使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ サーバポート： **465** を入力

16. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください



17. 「SMTP」画面が表示されたら、「戻る」をタップします



18. 表示された画面で「詳細」をタップします



- 19.「詳細」画面で赤枠内を以下のように設定し、「戻る」をタップします
※「削除したメッセージの移動先」「削除したメッセージ」はお客様の任意で設定してください

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済みメールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 しない >

受信設定

SSLを使用 ☒

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 995

- 20.表示された画面で「完了」をタップして設定は完了です

キャンセル ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了

アカウント ☒

POP アカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

■ 受信設定

- ・ SSL を使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ サーバから削除： **しない** が選択されていることを確認
- ・ サーバポート： **995** が入力されていることを確認

END


iPhone メール (iOS 18) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合


1. ホーム画面上の「設定」アイコンをタップします



2. 「設定」画面で「メール」をタップします



3. 「メール」画面で「メールアカウント」をタップします



4. 「メールアカウント」画面で設定を変更したいアカウントをタップします



5. 表示された画面で「SMTP」をタップします



6. 「SMTP」画面で「プライマリサーバ」の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします



7. 「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で以下のように設定し、「完了」をタップします



- ・ サーバ： **選択する**

■送信メールサーバ

- ・ ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- ・ ユーザ名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ SSL を使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ サーバポート： **465** を入力

8. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください



9. 「SMTP」画面が表示されたら、「戻る」をタップします



10. 表示された画面で「詳細」をタップします



11. 「詳細」画面で赤枠内を以下のように設定し、「戻る」をタップします
※「削除したメッセージの移動先」「削除したメッセージ」はお客様の任意で設定してください

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 しない >

受信設定

SSL を使用 ☒

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 995

■受信設定

- ・ SSL を使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ サーバから削除： **しない** が選択されていることを確認
- ・ サーバポート： **995** が入力されていることを確認

12. 表示された画面で「完了」をタップして設定は完了です

キャンセル ch_taro@**.cyberhome.ne.jp **完了**

アカウント ☒

POP アカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

END