

# Windows Live メール (Windows8.1) IMAP メール設定方法

<メールソフトを手動で設定する>


## 1. Windows Live メールを起動します




- ※ 初めてインストールされたお客様は、  
4. 「自分の電子メール アカウントを追加する」から設定してください。
- ※ アカウントを追加するお客様は以下より設定を変更してください。
- ※ POP から IMAP へ変更する場合は、IMAP のアカウントを追加した後にデータを移行する必要があります。「POP から IMAP への変更方法」のマニュアルをご確認ください。



## 2. 「Windows Live メール」の画面が表示されますので、メニューバーの「アカウント」を選択し「電子メール」を選択します



## 3. 「自分の電子メール アカウントを追加する」の画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリックします



電子メール アドレス : [メールアドレス] を入力

例) ch\_taro@\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります

パスワード : [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます

表示名 : 相手に表示される名前です。

名前を入力します。


例) Taro Yamada

[手動でサーバー設定を構成する(C)]

: チェックを入れる



## 4. 「サーバー設定を構成」の画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリックします



## ■受信サーバー情報

サーバーの種類： IMAP

サーバーのアドレス：**imap.cyberhome.ne.jp**

ポート： 993

[セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)] :  
チェックを入れる

次を使用して認証する：「クリア テキスト」を選択

ログオン ユーザー名：**[メールアドレス]** を入力  
例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります

## ■送信サーバー情報


サーバーのアドレス：**smtp.cyberhome.ne.jp**

ポート： 465


[セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)] :  
チェックを入れる

[認証が必要(A)] : チェックを入れる


5. 「電子メール アカウントが追加されました」の画面で、「完了(F)」をクリックします



6. 「受信トレイ」の画面で、設定を確認するアカウント (例：[\*\*.cyberhome.ne.jp(ch\_taro)]) を選択して、「プロパティ」を選択します



7. 表示された画面で「全般」タブを選択し、以下のよう設定します



## ■メール アカウント

**[メールアドレス]** を入力

例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

## ■ユーザー情報

名前：相手に表示される名前です。

例) Taro Yamada

会社：必要に応じて入力

※ 個人で使用する場合は空欄のままにします。

電子メール アドレス：**[メールアドレス]** を入力


例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります

返信アドレス：通常は空白のまま

※ 電子メールアドレスで設定したアドレスとは別のアドレスに返信してもらいたい場合などに設定します。

8. 「サーバー」タブで、以下のように設定し、「設定(E)...」をクリックします



■サーバー情報

受信メール サーバーの種類： IMAP

受信メール (IMAP)： [imap.cyberhome.ne.jp](mailto:imap.cyberhome.ne.jp)

送信メール (SMTP)： [smtp.cyberhome.ne.jp](mailto:smtp.cyberhome.ne.jp)

■受信メール サーバー

ユーザー名： [メールアドレス] を入力

例) [ch\\_taro@\\*\\*.cyberhome.ne.jp](mailto:ch_taro@**.cyberhome.ne.jp)

※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります

パスワード： [メールアドレスパスワード]

※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます

パスワードを保存する： チェックします。


[クリア テキスト認証を使用してログオンする C)]:

クリックして選択

■送信メール サーバー

[このサーバーは認証が必要(V)]: チェックを入れる


9. 「送信メール サーバー」の画面で、以下のように設定し、「OK」をクリックして画面を閉じます



■ログオン情報

[受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)]:  
クリックして選択

10. 「詳細設定」タブを選択して、以下のように設定し、「OK」をクリックします



■サーバーのポート番号

[このサーバーはセキュリティで保護された接続

(SSL) が必要(Q)]: チェックを入れる

送信メール (SMTP)： 465

※ チェックを入れてから数値「465」の入力をおこなってください。

数値の入力後にチェックを入れたりはずしたりすると、数値が変更されてしまいますので、その場合は、チェックを入れた状態で「465」ともう一度入力してください。

受信メール (POP3)： 993

[このサーバーはセキュリティで保護された接続

(SSL) が必要(C)]: チェックを入れる

「OK」をクリックします

END