

Outlook2013 (Windows) POP 形式のメール設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. Outlook2013 を起動します



※ 初めてインストールされたお客様は、
2. から設定してください。

※ 設定を変更する場合は下記の手順で画面を表示
します。

「ファイル」 - 「アカウント設定」 - 「アカウント設定」




アカウントを選択し「変更(A)」をクリックします。

6. の画面が表示されます。



2. 「ファイル」タブをクリックします。



3. 「情報」 - 「アカウントの追加」をクリックします。



4. 自動アカウント「セットアップ」画面で 自分で電子メールやその他のサービスを使うための 設定をする(手動設定)(M)を選択し「次へ」を クリックします。



5. 「自分の電子メール アカウントを追加する」の 画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリッ クします



POP または IMAP(P)を選択し「次へ」をクリックします。

6. 「POP と IMAP のアカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリックします

■ ユーザ情報

名前：名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

電子メールアドレス：

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

■ サーバ情報

アカウントの種類(A)： POP3

受信メールサーバ(I)： pop.cyberhome.ne.jp

送信メールサーバ(SMTP)(O)：
smtp.cyberhome.ne.jp

■ メールサーバへのログオン情報：

アカウント名： [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする：

チェックをはずします

「詳細設定(M)」をクリックします。

7. 「インターネット電子メール設定」の画面で「送信サーバ」のタブを選択し以下のように設定します。

送信サーバ(SMTP)は認証が必要(o)：

チェックする

受信メールサーバと同じ設定を使用する(U)：

チェックする

8. 「詳細設定」タブをクリックし以下のように設定し、[OK]をクリックします。

受信サーバ(POP3)(I)： 995

このサーバは暗号化された接続(SSL)が必要(E)：

チェックする

送信サーバ(SMTP)(O)： 465

使用する暗号化接続の種類(C)： SSL

■ 配信

サーバにメッセージのコピーを置く(L)：

チェックしない

9. 「POPとIMAPのアカウント設定」の画面に戻り「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): Taro Yamada
電子メール アドレス(E): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.cyberhome.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.cyberhome.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ch_taro@**cyberhome.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メールサーバーがセキュリティで保護された(ログイン認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q))

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

10. 「すべて完了しました」と表示されたら「完了」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了**

END