

Thunderbird (Windows) POP メール設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. Thunderbird を起動します




※ 初めてインストールされたお客様は、
2. から設定してください。


※ アカウントを追加するお客様は2. から設定してください。

2. 「システム統合」

Thunderbird をメインのメールソフトとして使用する場合は、[既定として設定] をクリックします。




「メールアドレスを設定する」をクリックします




※画面が表示されない場合は下記の画面から表示してください

赤い囲みの箇所を左クリックして「新規作成」-「新しいメールアドレスを取得」



3. 「メールアドレス設定」の画面が表示されたら、以下のように設定し「続ける(C)」をクリック後、「手動設定」をクリックする必要があります



あなたの名前(N) : 名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

メールアドレス(L) : [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード(P) : [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

下記画面が表示されたら「手動設定(M)」をクリックします。



4. [メールアカウント設定]で以下のように設定し「再テスト (T)」をクリックします

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): Taro Yamada 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): ,taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード(P): ●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	POP3	pop.cyberhome.ne.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証
ユーザ名:	受信サーバ:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	送信サーバ:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) **再テスト(T)** 完了(D) キャンセル(A)

受信サーバ: 「POP3」を選択

サーバのホスト名: **pop.cyberhome.ne.jp**

ポート番号: **995** を選択 **SSL/TLS** を選択

認証方式: 通常のパスワード認証を選択

送信サーバ: 「SMTP」になっていることを確認

サーバのホスト名: **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力

ポート番号: **465** を選択 **SSL/TLS** を選択

認証方式: 通常のパスワード認証を選択

ユーザ名: [メールアドレス]を入力します

例. Ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

5. 「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示されたら「詳細設定(A)」を選択します

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): Taro Yamada 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): ,taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード(P): ●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	POP3	pop.cyberhome.ne.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証
ユーザ名:	受信サーバ:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	送信サーバ:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	

新しいアカウントを取得(G) **詳細設定(A)** 再テスト(T) 完了(D) キャンセル(A)

6. ダウンロード後もサーバにメッセージを残す (G):

チェックを外します

最後に「OK」をクリックします。

アカウント設定

サーバ設定

サーバの種類: POP メールサーバ
サーバ名(S): pop.cyberhome.ne.jp ポート(P): 995 既定値: 995
ユーザ名(N): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

サーバ設定

新規メッセージがないか起動時に確認する(C)
 新規メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する
 新規メッセージを自動的にダウンロードする(M)
 ヘッダのみ取得する(E)
 ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)
 ダウンロードしてから(Q) 14 日以上経過したメッセージは削除する
 ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D)

メッセージの保存

終了時にこみねを空にする(S)
メッセージの格納形式(I): 一個の大きなファイル (mbox 形式)

メッセージの保存先:

OK キャンセル

END