


Android メール（Android12）IMAP 設定方法


<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

※例として「Pixel 6」を使用してお案内しております
ご使用の端末によってアイコンや項目名が異なります


1. ホーム画面上またはアプリ一覧から Gmail のアイコンをタップします




2. 「Gmail へようこそ」画面で「>」をタップします




3. 表示された画面で「完了」をタップします




4. 「メールアドレス追加」画面で「+ メールアドレスを追加」をタップします



5. 「メールのセットアップ」画面で「その他」をタップします



6. 「メールアドレスの追加」画面でメールアドレスを入力し、「次へ」をタップします




- メールアドレスを入力： [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります

7. 「このアカウントの種類を選択します」画面で「個人用 (IMAP)」をタップします




8. 表示された画面でパスワードを入力し、「次へ」をタップします




- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

9. 「受信サーバーの設定」画面で以下のよう
に設定し、「次へ」をタップします




- ユーザー名： [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- サーバー： **imap.cyberhome.ne.jp** を入力

10. 「送信サーバーの設定」画面で以下のよう
に設定し、「次へ」をタップします




- ログインが必要： **選択する**
- ユーザー名： [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- SMTP サーバー： **smtp.cyberhome.ne.jp** を入力

11. 「アカウントのオプション」画面の項目を任意で設定し、「次へ」をタップします



※「同期頻度」、「メールの着信を知らせる」「このアカウントのメールを同期」「Wi-Fi 接続時に～」はお客様の任意で設定してください

12. 「アカウントの設定完了」画面で以下のよう に設定し、「次へ」をタップします



- アカウント名 (省略可) : [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**.cyberhome.ne.jp"は、お客様によって異なります
- 名前 : [名前] を入力 (漢字、ローマ字等任意のものを入力)
例) 山田太郎
※差出人名として表示されます

13. 「メールアドレス追加」画面で「名前」と「メールアドレス」が表示されていることを確認して設定は完了です



※表示される名前、メールアドレスはこれまでの手順で入力した内容が反映されますので、お客様によって異なります


END

Android メール（Android12）IMAP 設定方法


<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

※例として「Pixel 6」を使用しております
ご使用の端末によってアイコンや項目名が異なります

1. ホーム画面上またはアプリ一覧から Gmail のアイコンをタップします



2. 「受信トレイ」画面で「メニュー」をタップします



3. 「メニュー」画面で「設定」をタップします



4. 「設定」画面で「メールアドレス」をタップします




※@の後ろの"("**)"は、お客様によって異なります

5. 表示された画面で「受信設定」をタップします



6. 「同期オプション」ダイアログで以下のよう に設定し、「完了」をタップします




- ユーザー名： [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**)"は、お客様によって異なります
- パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- サーバー： imap.cyberhome.ne.jp を入力
- ポート： 993 を入力
- セキュリティの種類： SSL/TLS が選択されていることを確認

7. 表示された画面で「送信設定」をタップします



8. 「同期オプション」ダイアログで以下のように設定し、「完了」をタップして設定は完了です



- ・ ログインが必要: **選択する**
- ・ ユーザー名: [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**.cyberhome.ne.jp"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード: [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ SMTP サーバー: **smtp.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ ポート: **465** を入力
- ・ セキュリティの種類: **SSL/TLS** が選択されていることを確認

END