

# MacMail15 (Mac OS) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. Dock または Launchpad から「メール」を起動します



2. 「メールアカウントのプロバイダを選択」の画面で「その他のメールアカウント」を選択し、「続ける」をクリックします



3. 「メールアカウントを追加」の画面で以下のように設定し、「サインイン」をクリックします



- ・ 名前： [名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）  
例) 山田太郎  
※差出人名として表示されます
- ・ メールアドレス： [メールアドレス] を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\*\*\*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力  
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

#### 4. 「サーバの情報」の画面で以下のように設定し、「サインイン」をクリックします

メールアドレス: ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
ユーザ名: 自動  
パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: IMAP  
受信用メールサーバ: imap.cyberhome.ne.jp  
送信用メールサーバ: smtp.cyberhome.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

※「アカウント名またはパスワードを確認できません。」のメッセージが表示されますが、仕様のため問題はありませのでご安心ください

- アカウントの種類: **IMAP** を選択
  - 受信用メールサーバ: **imap.cyberhome.ne.jp** を入力
  - 送信用メールサーバ: **smtp.cyberhome.ne.jp** を入力
- ※「ユーザ名」には自動で「メールアドレス」が設定されます

#### 5. 「このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください」の画面で「メール」にチェックを入れて「完了」をクリックします


このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください:

メール  
 メモ


キャンセル 戻る **完了**

※「メモ」はお客様の任意で設定してください


#### 6. ヘッダーの「メール」から「環境設定」をクリックします




#### 7. 「アカウント」の画面で「サーバ設定」をクリックします



8. 「サーバ設定」の画面で「受信用メールサーバ (IMAP)」から「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し、赤枠内を以下のように設定します



9. 「送信用メールサーバ (SMTP)」から「アカウント」の欄をクリックし、「SMTPサーバリストを編集」をクリックします



- ・ ユーザ名： [メールアドレス] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ ホスト名： **imap.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理： **チェックなし**
- ・ ポート： **993** を入力
- ・ TLS/SSL を使用： **チェックあり**
- ・ 認証： [パスワード] が選択されていることを確認

## 10. 「SMTP サーバリストを編集」画面で以下のように設定し、「OK」をクリックします

説明	サーバ名	使用しているアカウント
ch_taro@**.cyber...	smtp.cyberhome....	**cyberhome.ne.jp

サーバ設定 詳細

説明: ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

ユーザ名: ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 465  TLS/SSL を使用

認証: パスワード

キャンセル OK

※枠内よりお使いになる送信（SMTP）サーバを選択  
します

- ユーザ名： [メールアドレス] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります
- パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示  
されます
- ホスト名： smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- 接続設定を自動的に管理： チェックなし
- ポート： 465 を入力
- TLS/SSL を使用： チェックあり
- 認証： [パスワード] が選択されていることを  
確認

## 11. 「受信用メールサーバ（POP）」と「送信用メールサーバ（SMTP）」の設定内容を確認し、「保存」をクリックすることで設定は完了です

アカウント

アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定

受信用メールサーバ (IMAP)

ユーザ名: ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 993  TLS/SSL を使用

認証: パスワード

IMAP の詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

ユーザ名: ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 465  TLS/SSL を使用

認証: パスワード

保存

END


# MacMail15 (Mac OS) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合


## 1. Dock または Launchpad から「メール」を起動します




## 2. ヘッダーの「メール」から「環境設定」をクリックします



## 3. 「アカウント」の画面で「サーバ設定」をクリックします




## 4. 「サーバ設定」の画面で「受信用メールサーバ (IMAP)」から「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し、赤枠内を以下のように設定します




- ユーザ名： [メールアドレス] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\*\*\*"は、お客様によって異なります
- パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ホスト名： **imap.cyberhome.ne.jp** を入力
- 接続設定を自動的に管理： **チェックなし**
- ポート： **993** を入力
- TLS/SSL を使用： **チェックあり**
- 認証： [パスワード] が選択されていることを確認

5. 「送信用メールサーバ (SMTP)」から「アカウント」の欄をクリックし、「SMTPサーバリストを編集」をクリックします



6. 「SMTPサーバリストを編集」画面で以下のように設定し、「OK」をクリックします



※枠内よりお使いになる送信 (SMTP) サーバを選択します

- ユーザ名： [メールアドレス] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"("\*\*は、お客様によって異なります
- パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ホスト名： smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- 接続設定を自動的に管理： チェックなし
- ポート： 465 を入力
- TLS/SSLを使用： チェックあり
- 認証： [パスワード] が選択されていることを確認

## 7. 「受信用メールサーバ (IMAP)」と「送信用メールサーバ (SMTP)」の設定内容を確認し、「保存」をクリックすることで設定は完了です

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

**受信用メールサーバ (IMAP)**

ユーザ名: ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp  
パスワード: ●●●●●●●●  
ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp  
 接続設定を自動的に管理  
ポート: 993  TLS/SSLを使用  
認証: パスワード ⓘ  
IMAPの詳細設定

**送信用メールサーバ (SMTP)**

アカウント: ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp ⓘ  
ユーザ名: ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp  
パスワード: ●●●●●●●●  
ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp  
 接続設定を自動的に管理  
ポート: 465  TLS/SSLを使用  
認証: パスワード ⓘ

保存

END