
Office365 Outlook (Windows) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※新規でアカウントを作成する場合


1. 「スタート」から「Outlook」を起動しま す




「メールアドレス」を入力し、「詳細オプション」の「▼」をクリックして「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします



 メールアドレス: [メールアドレス] を入力 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります ※Outlook 起動時に以下の画面が表示された場合は 任意の「プロファイル名」を入力し「OK」ボタンを クリックしてください



※ここでは例として以下のように設定しています プロファイル名(N): Outlook 3. 「詳細設定」画面で「IMAP」をクリックします



4. 「IMAP アカウントの設定」画面でパスワードを入力し、「接続」をクリックします



- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 - ※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます


5. 「アカウントが正常に追加されました」画面 で「完了」をクリックします



6. 「Outlook」が起動したらヘッダーの 「ファイル」をクリックします



7. 「アカウント情報」画面で「アカウント設定」 を開き、「プロファイルの管理」をクリック します



8. 「メール設定」画面で「電子メール アカウント」をクリックします



9. 「電子メール アカウント」画面でメールア カウントを選択し、「変更」をクリックしま す



※枠内に複数のメールアカウントがある場合は、設定中の メールアカウントを選択します

10. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面 で以下のように設定し、「詳細設定」をク リックします



■ユーザー情報

- 名前(Y): [名前] を入力(漢字、ローマ字等任意のものを入力)
 - 例) 山田太郎
 - ※差出人名として表示されます
- 電子メールアドレス(E): [メールアドレス] が入 力されていることを確認
 - 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 - ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

■サーバー情報

- アカウントの種類(A): IMAP が設定されている ことを確認
- 受信メールサーバー(I):imap.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- 送信メールサーバー(SMTP)(O):smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認

■メール サーバーへのログオン情報

入力されていることを確認

- アカウント名(U): [メールアドレス] が入力されていることを確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード(P): [メールアドレスパスワード] が
 - ※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示 されます
- パスワードを保存する(R): チェックあり

- メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、 チェック ボックスをオンにしてください(Q): チェックなし
- 11. 「インターネット電子メール設定」画面で 「詳細設定」タブをクリックして赤枠内を 以下のように設定し、「OK」をクリック します
 - ※その他項目は任意で設定します



■サーバーのポート番号

- 受信サーバー(IMAP)(I): 993 が入力されていることを確認
- ・ 使用する暗号化接続の種類(E): SSL/TLS が選択されていることを確認
- 送信サーバー(SMTP)(O): 465 が入力されていることを確認
- ・ 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS が選択されていることを確認

12. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面 に戻ったら、「[次へ]をクリックしたらア カウント設定を自動的にテストする」に チェックが入っていることを確認し、「次 へ」をクリックします



13. 「テスト アカウント設定」画面で「受信 メール サーバー(IMAP)へのログオン」 ならびに「テスト電子メール メッセージ の送信」が完了していることを確認し、「閉 じる」をクリックします



14. 「すべて完了しました」画面の表示を確認し、「完了」をクリックして設定は完了です






Office365 Outlook (Windows11) IMAP 設定方法

〈メールソフトを手動で設定する〉※作成済みアカウントの設定を変更する場合


1. 「スタート」から「Outlook」を起動しま す



2. 「Outlook」が起動したらヘッダーの 「ファイル」をクリックします



3. 「アカウント情報」 画面で 「アカウントの設定」 を開き、「プロファイルの管理」 を クリックします



4. 「メール設定」画面で「電子メール アカウント」をクリックします



5. 「電子メール アカウント」画面でメールア カウントを選択し、「変更」をクリックしま す



※枠内に複数のメールアカウントがある場合は、設定中の メールアカウントを選択します

6.「POP と IMAP のアカウント設定」画面で 以下のように設定し、「詳細設定」をクリッ クします



■ユーザー情報

- 名前(Y): [名前] を入力(漢字、ローマ字等任意のものを入力)
 - 例) 山田太郎
 - ※差出人名として表示されます
- 電子メールアドレス(E): [メールアドレス] が入力されていることを確認
 - 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 - ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

■サーバー情報

- アカウントの種類(A): IMAP が設定されている ことを確認
- 受信メール サーバー(I):imap.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- 送信メール サーバー(SMTP)(O):smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認

■メール サーバーへのログオン情報

- アカウント名(U): [メールアドレス] が入力されていることを確認
 - 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 - ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- パスワード(P): [メールアドレスパスワード] が 入力されていることを確認
 - ※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- パスワードを保存する(R): チェックあり
- メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、 チェック ボックスをオンにしてください(Q): チェックなし

7. 「インターネット電子メール設定」画面で 「送信サーバー」タブをクリックし、以下の ように設定します



- 送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O):チェックあり
- ・ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U): 選択する

- 8. 「詳細設定」タブをクリックして赤枠内を以下のように設定し、「OK」をクリックします
 - ※その他項目は任意で設定します



■サーバーのポート番号

- 受信サーバー(IMAP)(I): 993 が入力されていることを確認
- ・ 使用する暗号化接続の種類(E): SSL/TLS が選択されていることを確認
- 送信サーバー(SMTP)(O): 465 が入力されていることを確認
- ・ 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS が選択されていることを確認

9. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面に 戻ったら、「[次へ]をクリックしたらアカウ ント設定を自動的にテストする」にチェック が入っていることを確認し、「次へ」を クリックします



10. 「テスト アカウント設定」画面で「受信 メール サーバー(IMAP)へのログオン」 ならびに「テスト電子メール メッセージ の送信」が完了していることを確認し、「閉 じる」をクリックします



11. 「すべて完了しました」画面の表示を確認し、「完了」をクリックして設定は完了です



