


Office365 Outlook (Windows) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. 「スタート」から「Outlook」を起動します



2. 「メールアドレス」を入力し、「詳細オプション」の「▼」をクリックして「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします




- メールアドレス： [メールアドレス] を入力例) ch_taro@**.tepnet.jp
※tepnet.jp 以外のドメインもございます
(**.nir.jp、**.itsudemo.net 等)
※Outlook 起動時に以下の画面が表示された場合は
任意の「プロフィール名」を入力し「OK」ボタンを
クリックしてください



※ここでは例として以下のように設定しています
プロフィール名(N)： Outlook

3. 「詳細設定」画面で「IMAP」をクリックします




4. 「IMAP アカウントの設定」画面でパスワードを入力し、「接続」をクリックします



- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます

- ※「接続」をクリック後に以下の画面が表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックしてください
- ※以下の画面は2回表示されますが、いずれも「はい(Y)」ボタンをクリックしてください




5. 「アカウントが正常に追加されました」画面で「完了」をクリックします



6. 「Outlook」が起動したらヘッダーの「ファイル」をクリックします



7. 「アカウント情報」画面で「アカウント設定」を開き、「プロファイルの管理」をクリックします



8. 「メール設定」画面で「電子メール アカウント」をクリックします



9. 「電子メール アカウント」画面でメールアカウントを選択し、「変更」をクリックします



※枠内に複数のメールアカウントがある場合は、設定中のメールアカウントを選択します

10. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面で以下のように設定し、「詳細設定」をクリックします

■ ユーザー情報

- 名前(Y)：[名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
例) 山田太郎
※差出人名として表示されます
- 電子メールアドレス(E)：[メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.tepnet.jp
※tepnet.jp 以外のドメインもございます
(* **.nir.jp、 *.itsudemo.net 等)

■ サーバー情報

- アカウントの種類(A)：IMAP が選択されていることを確認
- 受信メールサーバー(I)：
imap.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- 送信メールサーバー(SMTP)(O)：
smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認

■ メールサーバーへのログオン情報

- アカウント名(U)：[メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.tepnet.jp
※tepnet.jp 以外のドメインもございます
(* **.nir.jp、 *.itsudemo.net 等)
- パスワード(P)：[メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます

- パスワードを保存する(R)：チェックあり
- メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)：
チェックなし

11. 「インターネット電子メール設定」画面で「詳細設定」タブをクリックして赤枠内を以下のように設定し、「OK」をクリックします ※その他項目は任意で設定します

■ サーバーのポート番号

- 受信サーバー(IMAP)(I)：993 が入力されていることを確認
- 使用する暗号化接続の種類(E)：SSL/TLS が選択されていることを確認
- 送信サーバー(SMTP)(O)：465 が入力されていることを確認
- 使用する暗号化接続の種類(C)：SSL/TLS が選択されていることを確認

12. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面に戻ったら、「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックします

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 山田太郎
電子メール アドレス(E): ch_taro@**.tepnet.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバー (I): imap.cyberhome.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.cyberhome.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ch_taro@**.tepnet.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにおくメール: すべて

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合は、チェック ボックスをオンにしてください(Q) 詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

14. 「すべて完了しました」画面の表示を確認し、「完了」をクリックして設定は完了です

アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了** ヘルプ

END

13. 「テスト アカウント設定」画面で「受信メールサーバー (IMAP) へのログオン」ならびに「テスト電子メール メッセージの送信」が完了していることを確認し、「閉じる」をクリックします

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。 中止(S)


閉じる(C)

タスク	エラー	タスク	状況
✓		受信メールサーバー (IMAP) へのログオン	完了
✓		テスト電子メール メッセージの送信	完了

Office365 Outlook (Windows11) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合


1. 「スタート」から「Outlook」を起動します



2. 「Outlook」が起動したらヘッダーの「ファイル」をクリックします



3. 「アカウント情報」画面で「アカウントの設定」を開き、「プロファイルの管理」をクリックします



4. 「メール設定」画面で「電子メール アカウント」をクリックします



5. 「電子メール アカウント」画面でメールアカウントを選択し、「変更」をクリックします



※枠内に複数のメールアカウントがある場合は、設定中のメールアカウントを選択します

6. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面で以下のように設定し、「詳細設定」をクリックします



■ユーザー情報

- ・ 名前(Y) : [名前] を入力 (漢字、ローマ字等任意のものを入力)
例) 山田太郎
※差出人名として表示されます
- ・ 電子メールアドレス(E) : [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.tepnnet.jp
※tepnnet.jp 以外のドメインもごさいます (**.nir.jp、**.itsudemo.net 等)

■サーバー情報

- ・ アカウントの種類(A) : IMAP が選択されていることを確認
- ・ 受信メール サーバー(I) :
imap.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- ・ 送信メール サーバー(SMTP)(O) :
smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認

■メール サーバーへのログイン情報

- ・ アカウント名(U) : [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.tepnnet.jp
※tepnnet.jp 以外のドメインもごさいます (**.nir.jp、**.itsudemo.net 等)
- ・ パスワード(P) : [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます

- ・ パスワードを保存する(R) : **チェックあり**
- ・ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q) : **チェックなし**

7. 「インターネット電子メール設定」画面で「送信サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します

- ・ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O) : **チェックあり**
- ・ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) : **選択する**

8. 「詳細設定」タブをクリックして赤枠内を以下のように設定し、「OK」をクリックします ※その他項目は任意で設定します

■サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー(IMAP)(I) : **993** が入力されていることを確認
- ・ 使用する暗号化接続の種類(E) : **SSL/TLS** が選択されていることを確認
- ・ 送信サーバー(SMTP)(O) : **465** が入力されていることを確認
- ・ 使用する暗号化接続の種類(C) : **SSL/TLS** が選択されていることを確認

9. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面に戻ったら、「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックします

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 山田太郎
電子メール アドレス(E): ch_taro@**.tepnet.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバー (I): imap.cyberhome.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.cyberhome.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ch_taro@**.tepnet.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オンラインにおくメール: すべて

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

10. 「テスト アカウント設定」画面で「受信メール サーバー (IMAP) へのログオン」ならびに「テスト電子メール メッセージの送信」が完了していることを確認し、「閉じる」をクリックします

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク	エラー	タスク	状況
✓		受信メール サーバー (IMAP) へのログオン	完了
✓		テスト電子メール メッセージの送信	完了

11. 「すべて完了しました」画面の表示を確認し、「完了」をクリックして設定は完了です

アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了** ヘルプ

END