



Windows11 の標準メールアプリ設定方法 (POP)

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. 「スタート」から「メール」を起動します





※ 2 回目以降はメールアプリのホーム画面が表示されます
その場合は以下のように「アカウント」をクリック後、「ア
ccountの追加」をクリックしてください




2. 「メールへようこそ!」画面が表示されます


※ この画面はメールアプリを初回起動時に表示されます




3. 「アカウントの追加」画面で「詳細設定」をクリックします



4. 表示された画面で「インターネットメール」をクリックします



5. 「インターネットメールアカウント」画面で以下のように設定します



- メールアドレス：[メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**.cyberhome.ne.jp"は、お客様によって異なります
- ユーザー名：[メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**.cyberhome.ne.jp"は、お客様によって異なります
- パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- アカウント名：[名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
例) 山田太郎

6. 画面を下にスクロールして以下のように設定します

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

この名前を使用してメッセージを送信

山田太郎

受信メール サーバー

pop.cyberhome.ne.jp

アカウントの種類

POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

smtp.cyberhome.ne.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

✓ サインイン × キャンセル

- この名前を使用してメッセージを送信：
[名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
例）山田太郎
※差出人名として表示されます
- 受信メールサーバー：
pop.cyberhome.ne.jp を入力
- アカウントの種類： POP3 を選択
- メールの送信 (SMTP) サーバー：
smtp.cyberhome.ne.jp を入力

7. 画面を下にスクロールして以下のように設定し、「サインイン」をクリックします

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

pop.cyberhome.ne.jp

アカウントの種類

POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

smtp.cyberhome.ne.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する


受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

- 送信サーバーには、認証が必要です：
チェックあり
- 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する： チェックあり
- 受信メールには SSL が必要： チェックあり
- 送信メールには SSL が必要： チェックあり

8. 「すべて完了しました」画面の表示を確認し、「完了」をクリックして設定は完了です



END


Windows11 の標準メールアプリ設定方法 (POP)

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. 「スタート」から「メール」を起動します



2. メールアプリの「ホーム」画面で「アカウント」をクリックします



3. 表示された画面で設定を行うアカウントをクリックします



4. 「アカウントの設定」画面で「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします



5. 「同期設定」画面で「メールボックスの詳細設定」をクリックします

アカウントの設定

山田太郎 の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: アイテムの受信時

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

山田太郎

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メールサーバーの情報

完了 キャンセル

6. 表示された画面で以下のように設定し、「完了」をクリックして設定は完了です

アカウントの設定

山田太郎 の同期設定

この名前を使用してメッセージを送信

山田太郎

同期オプション

メール

オン

受信メールサーバー

pop.cyberhome.ne.jp:995:1

送信 (SMTP) メールサーバー

smtp.cyberhome.ne.jp:465:1

送信サーバーは認証が必要

メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

- 受信メールサーバー：
pop.cyberhome.ne.jp:995:1 を入力
- 送信 (SMTP) メールサーバー：
smtp.cyberhome.ne.jp:465:1 を入力
- 送信サーバーは認証が必要：**チェックあり**
- メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う：**チェックあり**
- 受信メールに SSL を使う：**チェックあり**
- 送信メールに SSL を使う：**チェックあり**

END