

## Android\_6.0.1 APOP設定の解除方法

1.ホーム画面上の「設定」のアイコンをタップします。



2.「設定」画面で「アカウント」をタップします。



3.「アカウント」画面で「個人用 (POP3)」をタップします。



4.「個人用 (POP3)」画面で「アカウントの設定」をタップします。



POP3Sへ変更(確認)

5.「アカウントの設定」画面で変更するアカウントをタップします。



## 6.「選択したアカウント」画面で下にスクロールし、「受信設定」をタップします。



## 7.「受信設定」の画面で、以下のように設定・確認します。 設定・確認後、「完了」をタップします。



- ユーザー名:「**メールアドレス**」が入力されているか確認します。
- パスワード:「**メールアドレスパスワード**」が入力されているか確認します。  
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- サーバー:「**pop.cyberhome.ne.jp**」となっているか確認します。
- ポート: **995** となっているか確認します。  
※APOPの場合、110となっていますので995に変更してください。
- セキュリティの種類:「**SSL/TLS**」となっているか確認します。  
※APOPの場合、「なし」となっている場合がありますので「SSL/TLS」に変更してください。
- サーバーからメールを削除: 任意(「削除しない」「受信トレイから削除したとき」のいずれかからタップ)
- 「完了」タップして手順8へ進みます。

8.「選択したアカウント」画面で下にスクロールし、「送信設定」をタップします。



9.「送信設定」の画面で、以下のように設定・確認します。  
設定・確認後、「完了」をタップしてください。



- ・ログインが必要:「オン」に設定されているか確認します。
- ・ユーザー名:「メールアドレス」が入力されているか確認します。
- ・パスワード:「メールアドレスパスワード」となっているか確認します。  
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・smtpサーバー:「smtp.cyberhome.ne.jp」となっているか確認します。
- ・ポート: 465 となっているか確認します。
- ・セキュリティの種類:「SSL/TLS」となっているか確認します。  
※APOPの場合、「なし」となっている場合がありますので「SSL/TLS」に変更してください。
- ・「完了」をタップします。

以上でAPOPからPOP3Sへの変更は完了となります。