


Thunderbird (Mac-OS X) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. Thunderbird を起動します




※ 新規の設定および、アカウントを追加するお客様は以下より設定をしてください。

2. 「新しいメールアドレスを使いたい方」の画面が表示されたら、「メールアカウントを設定する」を選択します



表示されない場合は、ツールバーの「ファイル」から「新規作成」を選択し「既存のメールアカウント」を選択します



3. 「メールアカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「続ける」をクリックします



あなたのお名前： 名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

メールアドレス：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます

4. 「アカウント設定をメールプロバイダから検索しています」と表示されたら、「手動設定」をクリックします。



※この画面は表示されず5. のウィンドウが表示される場合があります。

5. 「メールアドレス設定」の画面で以下のように設定し、「完了」をクリックします

受信サーバ：「POP3」を選択

サーバのホスト名：pop.cyberhome.ne.jp と入力
ポート番号：995 を選択

SSL：SSL/TLS を選択

認証方式：通常のパスワード認証を選択


送信サーバ：SMTP が設定済みなのを確認

サーバのホスト名：smtp.cyberhome.ne.jp と入力
ポート番号：465 を選択

SSL：SSL/TLS を選択

認証方式：通常のパスワード認証を選択

6. メニューバーの「ツール」から「アカウント設定」を選びます



7. アカウント設定のウィンドウの左側のメニューから「サーバ設定」を選択し、以下のように設定します

サーバ名：pop.cyberhome.ne.jp を確認

ポート：995 を確認

ユーザ名：[メールアドレス] を確認

例) ch_taro@*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

■セキュリティ設定

接続の保護：「SSL/TLS」を選択

認証方式：「通常のパスワード認証」を選択

■サーバ設定

[ダウンロード後もサーバにメッセージを残す]

：チェックを外す

8. 左側のメニューから「送信(SMTP)サーバ」を選択して、以下を設定し「編集」をクリックします

枠内より、お使いになる送信 (SMTP) サーバを選択します

9. 「送信 (SMTP) サーバ」の画面で、以下のよう
に設定し、「OK」をクリックします

■設定

説明：メールアドレスなど、わかりやすい名前を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

サーバ名： smtp.cyberhome.ne.jp を確認

ポート番号： 465 を確認

■セキュリティと認証

接続の保護：「SSL/TLS」を確認

認証方式：「通常のパスワード認証」を確認

ユーザ名： [メールアドレス] が入力済みなのを確認

例)) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

10. 「アカウント設定」の画面に戻りましたら、「OK」
をクリックします

END