

Mac Mail11.5 (MacBook) 設定方法(POP3S)

<POP3 から POP3S へ設定を変更する>


1. Dock または Launchpad から「メール」を起動 します



2. メニューから「メール」「環境設定...」をクリック します



3. 「アカウント」ダイアログにて、「サーバー」設 定をクリックし、サーバー設定を確認します




■ 受信用メールサーバ (POP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト: pop.cyberhome.ne.jp
- ・ポート: 110
- ・TLS/SSL を使用: チェックなし

■ 送信用メールサーバ (SMTP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ポート: 587
- ・TLS/SSL を使用: チェックなし

4. SSL 化の設定を行い、「保存」ボタンをクリック して、設定を完了します



■ 受信用メールサーバ (POP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト: pop.cyberhome.ne.jp
- ・接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ポート: 995
- ・TLS/SSL を使用: チェックあり
- ・認証: パスワード

■ 送信用メールサーバ (SMTP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ポート: 465
- ・TLS/SSL を使用: チェックあり
- ・認証: パスワード

Mac Mail11.5 (MacBook) 設定方法(IMAPS)

<IMAP から IMAPS へ設定を変更する>


1. Dock または Launchpad から「メール」を起動します



2. メニューから「メール」「完了設定...」をクリックします



3. 「アカウント」ダイアログにて、「サーバー」設定をクリックし、サーバー設定を確認します




■ 受信用メールサーバ (IMAP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp
- ・ポート: 143
- ・TLS/SSL を使用: チェックなし

■ 送信用メールサーバ (SMTP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ポート: 587

4. SSL 化の設定を行い、「保存」ボタンをクリックして、設定を完了します



■ 受信用メールサーバ (IMAP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp
- ・接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ポート: 993
- ・TLS/SSL を使用: チェックあり
- ・認証: パスワード

■ 送信用メールサーバ (SMTP)

- ・ユーザー名: [メールアドレス]
- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ポート: 465
- ・TLS/SSL を使用: チェックあり
- ・認証: パスワード

END