


# Outlook2016 (Windows) POP3S 形式のメール設定方法

<POP3 から POP3S へ設定を変更する>


## 1. 「Outlook2016」を起動します。

1-1. スタートメニューを開き、下にスクロールさせます。  
「O」の項目の中に「Outlook2016」があるのでクリックします。




## 2. 「アカウント情報」を開き、[アカウント設定]を開く

2-1. [ファイル]をクリックし、「アカウント情報」を開きます。




2-2. 「アカウント情報」画面内で[アカウント設定]をクリックします。




## 3. 「アカウント設定」画面にて[変更]をクリックします。



## 4. 「アカウントの変更」画面にて[詳細設定]をクリックします。



5. 「インターネット電子メール設定」画面が表示されたら、[詳細設定] タブをクリックし、赤枠部分の項目について以下のように設定し、[OK]をクリックします。



### ■ サーバーのポート番号

- 受信サーバー(POPS)(I) : 995
- このサーバーで暗号化された接続(SSL/TLS) (E) : **チェック**
- 送信サーバー(SMTP)(O) : 465
- 使用する暗号化接続の種類(C) : SSL/TLS

6. 「アカウントの変更」の画面へ戻り[次へ]をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): Taro Yamada  
電子メール アドレス(E): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メールサーバー(I): pop.cyberhome.ne.jp  
送信メールサーバー (SMTP)(O): smtp.cyberhome.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メールサーバーがセキュリティで保護された(パスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q))

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7. 「テストアカウント設定」画面で受信と送信のタスクが両方完了になれば設定は終了です。

[閉じる] をクリックして画面を閉じます。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

**閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

8. [完了] をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了**

END

# Outlook2016 (Windows) IMAPS 形式のメール設定方法

<IMAP から IMAPS へ設定を変更する>

## 1. 「Outlook2016」を起動します。


1-1. スタートメニューを開き、下にスクロールさせます。

「O」の項目の中に [Outlook2016] があるのでクリックします。




## 2. 「アカウント情報」を開き、[アカウント設定]を開く

2-1. [ファイル]をクリックし、「アカウント情報」を開きます。




2-2. 「アカウント情報」画面内で、[アカウント設定]をクリックします。




## 3. 「アカウント設定」画面にて[変更]をクリックします。



## 4. 「アカウントの変更」画面にて[詳細設定]をクリックします。



## 5. 「インターネット電子メール設定」画面が表示されたら、[詳細設定]タブをクリックし、赤枠部分の項目について以下のように設定し、[OK]をクリックします。



### ■ サーバーのポート番号

- 受信サーバー(IMAP)(I) : 993
- 使用する暗号化接続の種類 (E) : SSL
- 送信サーバー(SMTP)(O) : 465
- 使用する暗号化接続の種類(C) : SSL

6. 「アカウントの変更」画面に戻り[次へ]をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): Taro Yamada  
電子メールアドレス(E): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): IMAP  
受信メールサーバー(I): imap.cyberhome.ne.jp  
送信メールサーバー (SMTP)(O): smtp.cyberhome.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックした5アカウント設定を自動的にテストする(S)

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護された(スコープ認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7. 「テストアカウント設定」画面で受信と送信のタスクが両方完了になれば設定は終了です。[閉じる] をクリックして画面を閉じます。

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

**閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メールサーバー (IMAP) へのログイン		完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信		完了

8. [完了] をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了**

END