


Office365 Outlook (Windows10) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを設定する場合

1. 「スタート」から「Outlook」を起動します




2. 「メールアドレス」を入力し「詳細オプション（「▼」をクリック）」の「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて「接続」をクリックします




- メールアドレス : [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.tepnet.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります

※Outlook 起動時に以下の画面が表示された場合は「プロファイル名」を入力し「OK」ボタンをクリックしてください



※ここでは例として以下のように設定しています。
プロファイル名(N) : Outlook

3. 「詳細設定」画面で「POP」をクリックします



4. 「POP のアカウント設定」画面で以下のよう に設定し「次へ」をクリックします

POP アカウントの設定
ch_taro@**.tepnet.jp (別のユーザー)

受信メール
サーバー pop.cyberhome.ne.jp ポート 995
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール
サーバー smtp.cyberhome.ne.jp ポート 465
暗号化方法 SSL/TLS
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用

前に戻る 次へ

■ 受信メール

- ・ サーバー : pop.cyberhome.ne.jp
- ・ ポート : 995
- ・ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 : チェックする
- ・ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 : チェックしない

■ 送信メール

- ・ サーバー : smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ ポート : 465
- ・ 暗号化方法 : SSL/TLS を選択
- ・ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 : チェックしない

■ メッセージ配信

- ・ 既存のデータファイルを使用 : チェックしない

5. 「POP アカウントの設定」画面で「パス ワード」を入力して「接続」をクリックし ます

POP アカウントの設定
ch_taro@**.tepnet.jp (別のユーザー)

パスワード

前に戻る 接続

- ・ パスワード : [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます

6. 「アカウントが正常に追加されました」の 画面で「完了」をクリックします

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
ch_taro@**.tepnet.jp

別のメール アドレスを追加
ch_taro@**.tepnet.jp 次へ


詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定


Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

完了

7. 「Outlook」 が起動したらヘッダーの「ファイル」をクリックします



8. 「アカウント情報」の画面で「アカウントの設定」を開き「アカウント設定」をクリックします




9. 「電子メールアカウント」画面で「変更」をクリックします



※枠内よりお使いになるメールアカウントを選択します

10. 「POP アカウントの設定」画面で「自分の名前」と「アカウント名」を設定し「次へ」をクリックします




■ 全般設定

- 自分の名前：[名前]をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- アカウント名：[メールアドレス]を入力


■ メールの設定

- サーバーにメッセージのコピーを残す：チェックを外す

11. 「アカウントが正常に更新されました」の画面で「完了」ボタンをクリックします



12. 「電子メールアカウント」画面で「閉じる」をクリックして設定は完了です




END


Office365 Outlook (Windows10) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みのアカウントの設定を変更する場合


1. 「スタート」から「Outlook」を起動します



2. 「Outlook」が起動したらヘッダーの「ファイル」をクリックします



3. 「アカウント情報」画面で「アカウントの設定」を開き「プロファイルの管理」をクリックします



4. 「メール設定」画面で「電子メールアカウント」をクリックします




5. 「電子メールアカウント」画面で「変更」をクリックします



※枠内よりお使いになるメールアカウントを選択します

6. 「POPとIMAPのアカウント設定」画面で以下のように設定し「詳細設定」をクリックします



■ ユーザ情報

- 名前(Y) : [名前]をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- 電子メールアドレス(E) : [メールアドレス]を入力
例) ch_taro@**.tepnet.jp
※@の後ろの"**.tepnet.jp"は、お客様によって異なります


■ サーバー情報

- アカウントの種類(A) : POP3 が選択されていることを確認
- 受信メールサーバー(I) :
pop.cyberhome.ne.jp
- 送信メールサーバー(SMTP)(O) :
smtp.cyberhome.ne.jp

■ メールサーバーへのログオン情報


- アカウント名(U) : [メールアドレス] を入力
- パスワード(P) : [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- パスワードを保存する(R) : チェックを入れる

7. 「インターネット電子メール設定」画面で「送信サーバー」のタブにて以下の設定をします




- [送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)] :
チェックする
- [受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)] : 選択する


8. 「詳細設定」のタブにて以下の設定をし「OK」をクリックします



10. 「テスト アカウント設定」画面で「タスク」の状態がすべて「完了」となっていることを確認し「閉じる」をクリックします



11. 「アカウントの変更」画面で「すべて完了しました」の表示がされましたら「完了」をクリックして設定は完了です




■サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー(POP)(I) : 995
- ・ このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要(E) : チェックする
- ・ 送信サーバー(SMTP)(O) : 465
- ・ 使用する暗号化接続の種類(C) : SSL/TLS を選択

■配信

- ・ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) : チェックを外す

9. 「アカウントの変更」画面にて「[次へ]」をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」にチェックがされたことを確認し「次へ」をクリックします



END