

Office365 Outlook (Windows10) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. 「スタート」から「Outlook」を起動します




2. 「メールアドレス」を入力し「詳細オプション」(「▼」をクリック)から「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて「接続」をクリックします




- ・ メールアドレス： [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります

※Outlook 起動時に以下の画面が表示された場合は「プロファイル名」を入力し「OK」ボタンをクリックしてください



※ここでは例として以下の情報を入力しています
プロファイル名(N)： Outlook

3. 「詳細設定」画面で「IMAP」をクリックします



4. 「IMAP のアカウント設定」画面で以下のよう に設定し「次へ」をクリックします

IMAP アカウントの設定
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp (別のユーザー)

受信メール
サーバー ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール
サーバー ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

前に戻る

■ 受信メール

- ・ サーバー : **imap.cyberhome.ne.jp**
- ・ ポート : **993**
- ・ 暗号化方法 : **SSL/TLS** を選択
- ・ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 : チェックしない

■ 送信メール

- ・ サーバー : **smtp.cyberhome.ne.jp**
- ・ ポート : **465**
- ・ 暗号化方法 : **SSL/TLS** を選択
- ・ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 : チェックしない

5. 「IMAP アカウントの設定」画面で「パ スワード」を入力して「接続」をクリッ クします

IMAP アカウントの設定
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

前に戻る

- ・ パスワード : [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示
されます

6. 「アカウントが正常に追加されました」の 画面で「完了」をクリックします

Outlook

アカウントが正常に追加されました。

IMAP
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

別のメール アドレスを追加


詳細オプション ^
 自分で自分のアカウントを手動で設定

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

7. 「Outlook」が起動したらヘッダーの「ファイル」をクリックします



8. 「アカウント情報」画面で「アカウントの設定」を開き「アカウント設定」をクリックします



9. 「電子メールアカウント」画面で「変更」をクリックします



※枠内よりお使いになるメールアカウントを選択します


10. 「IMAP アカウントの設定」画面で「自分の名前」と「アカウント名」を変更し「次へ」をクリックします



■ 全般設定

- 自分の名前： [名前] をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- アカウント名： [メールアドレス] を入力

11. 「アカウントが正常に更新されました」の画面で「完了」ボタンをクリックします



12. 「電子メールアカウント」の画面で「閉じる」ボタンをクリックし設定は完了です




END

Office365 Outlook (Windows10) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合


1. 「スタート」から「Outlook」を起動します




2. 「Outlook」が起動したらヘッダーの「ファイル」をクリックします




3. 「アカウント情報」の画面で「アカウントの設定」を開き「プロファイルの管理」をクリックします



4. 「メール設定」画面で「電子メールアカウント」をクリックします




5. 「電子メールアカウント」画面で「変更」をクリックします



※枠内よりお使いになるメールアカウントを選択します

6. 「アカウントの変更」画面で以下のように設定し「詳細設定」をクリックします



■ユーザ情報

- 名前(Y) : [名前]をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- 電子メールアドレス(E) : [メールアドレス]を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります


■サーバー情報

- アカウントの種類(A) : **IMAP** が選択されていることを確認
- 受信メールサーバー(I) : **impe.cyberhome.ne.jp**
- 送信メールサーバー(SMTP)(O) : **smtp.cyberhome.ne.jp**

■メールサーバーへのログオン情報


- アカウント名(U) : [メールアドレス]を入力
- パスワード(P) : [メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- パスワードを保存する(R) : **チェックを入れる**

7. 「インターネット電子メール設定」画面の「送信サーバー」のタブにて以下の設定をします



- [送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)] : **チェックする**
- [受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)] : **選択する**


8. 「詳細設定」のタブにて以下の設定をし「OK」をクリックします




■サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー(IMAP)(I) : 993
- ・ 使用する暗号化接続の種類(E) : SSL/TLS
- ・ 送信サーバー(SMTP)(O) : 465
- ・ 使用する暗号化接続の種類(C) : SSL/TLS


9. 「アカウントの変更」画面で「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」にチェックがされていることを確認し「次へ」をクリックします



10. 「テスト アカウント設定」画面で「タスク」の状況がすべて「完了」となっていることを確認し「閉じる」をクリックします



11. 「アカウントの変更」画面で「すべて完了しました」の表示がされたら「完了」をクリックして設定は完了です



END