Office365 Outlook(Windows10)POP 設定方法

くメールソフトを手動で設定する>※新しくアカウントを作成する場合

 「スタート」から「Outlook」を 起動します




「メールアドレス」を入力し「詳細オプション(「▼」をクリック)」の「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて「接続」をクリックします



・ メールアドレス: [メールアドレス] を入力例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

※Outlook 起動時に以下の画面が表示された場合は「プロファイル名」を入力し「OK」ボタンをクリックしてください



※ここでは例として以下のように設定しています プロファイル名(N): Outlook

 「詳細設定」画面で「POP」をクリック します



4. 「POP アカウントの設定」画面でパスワードを入力後、「接続」をクリックします



・ パスワード: [メールアドレスパスワード] を 入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます

5. 「アカウントが正常に追加されました」の 画面で「完了」をクリックします



6. 「Outlook」が起動したらヘッダーの 「ファイル」をクリックします



7. 「アカウント情報」の画面で「アカウント の設定」を開き「プロファイルの管理」を クリックします



8. 「メール設定」画面で「電子メールアカウント」をクリックします




「電子メールアカウント」の画面で「変更」をクリックします



※枠内よりお使いになるメールアカウントを選択します

10.「アカウントの変更」の画面で以下のように設定します



■ユーザ情報

- ・ 名前: [<mark>名前</mark>] をローマ字で入力 例) Taro Yamada
- ・電子メールアドレス: [メールアドレス] が入力 されている事を確認
 - 例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

■サーバー情報

- アカウントの種類(A): POP3 が選択されている事を確認
- ・ 受信メールサーバー(I): pop.cyberhome.ne.jpが入力されている事を確認
- 送信メールサーバー(SMTP)(O):smtp.cyberhome.ne.jp が入力されている事を確認


■メールサーバーへのログオン情報

- アカウント名: [メールアドレス] が入力されている事を確認
 - 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- ・パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 力されている事を確認
 - ※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- パスワードを保存する(R): チェックを入れる

11. 画面右下の「詳細設定」をクリックします



12. 「詳細設定」タブをクリックし「サーバーのポート番号」の画面で以下のように設定し「OK」をクリックします



■サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー(POP3)(I): 995 が入力されている事を確認
- このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要(E): チェックがはいっている事を確認
- ・ 送信サーバー(SMTP)(O): 465 が入力されている事を確認
- ・ 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS が選択されていることを確認

■配信

・ サーバーにメッセージのコピーを置く(L): チェックしない

13. 「アカウントの変更」の画面に戻ったら 「次へ」をクリックします



14. 「テスト アカウント」の画面で「受信メールサーバー(POP3)へのログオン」ならびに「テスト電子メールメッセージの送信」が完了している事を確認し「閉じる」をクリックします



15.「アカウント追加」の画面にて「すべて 完了しました」の表示を確認し「完了」 をクリックで設定は完了です




END


Office365 Outlook(Windows10)POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※作成済みアカウントの設定を変更する場合

「スタート」から「Outlook」を起動します



2. 「Outlook」が起動したらヘッダーの 「ファイル」をクリックします



3. 「アカウント情報」画面で「アカウント の設定」を開き「プロファイルの管理」 をクリックします



4. 「メール設定」画面で「電子メールアカウント」をクリックします




5. 「アカウント設定」画面で「変更」をク リックします



※枠内よりお使いになるメールアカウントを選択します

6. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面 で以下のように設定し「詳細設定」をク リックします



■ユーザ情報

· 名前(Y): [<mark>名前</mark>] をローマ字で入力

例) Taro Yamada

電子メールアドレス(E): [メールアドレス]

を入力

例) ch_taro@**.tepnet.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

■サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3 が選択されていることを確認

受信メールサーバー(I):

pop.cyberhome.ne.jp


・ 送信メールサーバー(SMTP)(O):

smtp.cyberhome.ne.jp

■メールサーバーへのログオン情報


- アカウント名(U): [メールアドレス] を入力
- パスワード(P): [メールアドレスパスワード]を入力
 - ※セキュリティ保護のため、パスワードは
 - 「●」で表示されます
- パスワードを保存する(R): チェックを入れる

7. 「インターネット電子メール設定」画面 で「送信サーバー」のタブにて以下の設 定をします



- ・ [送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)]:チェックする
- ・ [受信メールサーバーと同じ設定を使用する (U)]: 選択する

8. 「詳細設定」タブにて以下の設定をし 「OK」をクリックします




■サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー(POP)(I): 995
- このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が 必要(E): チェックする
- ・ 送信サーバー(SMTP)(O): 465
- 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS を選択

■配信

- ・ サーバーにメッセージのコピーを置く(L): チェックを外す
- 9. 「アカウントの変更」画面で「[次へ]を クリックしたらアカウント設定を自動的 にテストする」にチェックがされたこと を確認し「次へ」をクリックします



10. 「テスト アカウント設定」画面で「タスク」の状態がすべて「完了」となっていることを確認し「閉じる」をクリックします



11. 「アカウントの変更」画面で「すべて完 了しました」の表示がされましたら「完 了」をクリックして設定は完了です

