

# iPhone メール (IOS 14) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを設定する場合

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンをタップします




2. 「設定」の画面で、「メール」をタップします



3. 「メール」の画面で、「アカウントを追加」をタップします



4. 「アカウントを追加」の画面で、「その他」をタップします



5. 「アカウントを追加」の画面で、「メールアカウントを追加」をタップします



6. 「新規アカウント」の画面で、以下のよう  
に設定し、「次へ」をタップします

The screenshot shows the 'New Account' screen with a '次へ' button highlighted in a red box. Below it, a table of account details is also highlighted in a red box:

名前	Taro Yamada
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	●●●●●●●●
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

- ・ 名前： [名前] をローマ字で入力  
例) Taro Yamada
- ・ メール： [メールアドレス] を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示  
されます
- ・ 説明：メールアドレスなどわかりやすい名前を  
入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります

7. 「アカウントを検索中」と表示されますの  
で、しばらくお待ちください

8. 「新規アカウント」の画面で「IMAP」を  
選択し、「受信メールサーバ」の項目を以  
下のように設定します

The screenshot shows the 'New Account' screen with 'IMAP' selected in a red box. Below it, the '受信メールサーバ' (Incoming Mail Server) settings are also highlighted in a red box:

名前	Taro Yamada
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名	imap.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	●●●●●●●●

- ・ ホスト名： **imap.cyberhome.ne.jp** と入力
- ・ ユーザ名： [メールアドレス] を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力  
※セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示  
されます

9. 「送信メールサーバ」の項目で、以下のよう  
に設定し、「次へ」をタップします

キャンセル 新規アカウント **次へ**

受信メールサーバ

ホスト名 imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

- ・ホスト名: **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力
- ・ユーザ名: **[メールアドレス]** を入力  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\*"は、お客様によって異なります
- ・パスワード: **[メールアドレスパスワード]** を入力  
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示  
されます

10. 「検証中」と表示されますので、しばらく  
お待ちください

11. 「IMAP」の画面が表示されましたら、  
「保存」をタップします

キャンセル IMAP **保存**

メール

メモ

12. 「メール」の画面に戻りましたら、  
「アカウント」をタップします

< 設定 メール

"メール"にアクセスを許可

Siriと検索 >

通知 バッジ >

モバイルデータ通信

優先する言語

言語 日本語 >

**アカウント 1 >**

メッセージリスト

### 13. 「アカウント」の画面で、新しく追加したアカウントをタップします



※アカウント名称は「新規作成」手順6の説明に入力した内容が反映されますので、お客様によって異なります

### 14. 表示された画面で、「アカウント」をタップします



### 15. 「アカウント」の画面で、「SMTP」をタップします



### 16. 「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」の項目の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします



17. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、  
以下のように設定し、「完了」をタップし  
ます



- ・サーバ：「オン」に設定されていることを確認
- 送信メールサーバ
- ・ホスト名：smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- ・ユーザ名：[メールアドレス] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります
- ・パスワード：[メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます
- ・SSLを使用：「オフ」の場合「オン」にする
- ・認証：「パスワード」に設定されていることを確認
- ・サーバポート：465 を入力

18. 「検証中」と表示されますので、しばらく  
お待ちください

19. 「SMTP」の画面で「アカウント」をタップ  
します



20. 「アカウント」の画面で、「詳細」をタップ  
します



21. 「詳細」の画面で、下へスクロールして以下のように設定後、「アカウント」をタップします



22. 「アカウント」の画面で、「完了」をタップし設定は完了です



END

#### ■ 削除したメッセージ

- ・ 削除済みメールボックス： 必要に応じて設定

#### ■ 受信設定

- ・ SSL を使用： 「オン」になっていることを確認
- ・ 認証： 「パスワード」に設定されていることを確認
- ・ IMAP パス接頭辞： 入力しない
- ・ サーバポート： 993 と入力されていることを確認

# iPhone メール (IOS 14) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンをタップします



2. 「設定」の画面で、「メール」をタップします



3. 「メール」の画面で、「アカウント」をタップします



4. 「アカウント」の画面で、設定を変更したいアカウントをタップします



※アカウント名称は「新規作成」手順6の説明に入力した内容が反映されますので、お客様によって異なります

5. 表示された画面で、「アカウント」をタップします



6. 「アカウント」の画面で、「SMTP」をタップします



7. 「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」の項目の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします



8. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下のように設定し、「完了」をタップします



- ・ サーバ：「オン」に設定されていることを確認
- 送信メールサーバ
- ・ ホスト名：smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- ・ ユーザ名：[メールアドレス] が入力されていることを確認  
例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp  
※@の後ろの“\*\*”は、お客様によって異なります
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認  
※セキュリティ保護のため、パスワードは（●）で表示されます
- ・ SSLを使用：「オフ」の場合「オン」にする
- ・ 認証：「パスワード」に設定されていることを確認
- ・ サーバポート：465 を入力

9. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください



## 10. 「SMTP」の画面で「アカウント」をタップします



## 11. 「アカウント」の画面で、「詳細」をタップします



## 12. 「詳細」の画面で、下へスクロールして以下のように設定後、「アカウント」をタップします



### ■ 削除したメッセージ

- ・ 削除済みメールボックス： 必要に応じて設定

### ■ 受信設定

- ・ SSLを使用： 「オン」になっていることを確認
- ・ 認証： 「パスワード」設定されていることを確認
- ・ IMAPパス接頭辞： 入力しない
- ・ サーバポート： **993** と入力されていることを確認

### 13. 「アカウント」の画面で、「完了」をタップし設定は完了です

キャンセル      アカウント      **完了**

IMAPアカウント情報

名前      Taro Yamada

メール      ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp >

説明      ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名      imap.cyberhome.ne.jp

ユーザ名      ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

パスワード      ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP      smtp.cyberhome.ne.jp >

詳細 >

END