


iPhone メール (IOS8.3) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します




2. 「設定」の画面で、「メール/連絡先/カレンダー」を選択します



3. 「メール/連絡先/カレンダー」の画面で、「アカウントを追加」を選択します



4. 「アカウントを追加」の画面で、「その他」を選択します



5. 「その他」の画面で、「メールアカウントを追加」を選択します



6. 下の画面で、以下のように設定します。



名前：名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

メール：[メールアドレス]を入力

例)ch_taro@*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード：[メールアドレスパスワード]を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

説明：メールアドレスなどわかりやすい内容を入力

例)ch_taro@*.cyberhome.ne.jp

「次へ」を選択します。

- 「アカウントを検索中」と表示されますので、しばらくお待ちください
- 「新規アカウント」の画面で「POP」を選択し、「受信メールサーバ」の項目を以下のように設定します



ホスト名: **pop.cyberhome.ne.jp** と入力

ユーザ名: **[メールアドレス]** を入力

例) **ch_taro@**.cyberhome.ne.jp**

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

パスワード: **[メールアドレスパスワード]** を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

- 「送信メールサーバ」の項目で、以下のように設定し、「保存」を選択します

ホスト名: **smtp.cyberhome.ne.jp** と入力

ユーザ名: **[メールアドレス]** を入力

例) **ch_taro@**.cyberhome.ne.jp**

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

パスワード: **[メールアドレスパスワード]** を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます



- 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください。
- 「メール/連絡先/カレンダー」の画面に戻りましたら、新しく追加したアカウントを選択します



- 表示画面(例: [ch_taro@**.cyberhome...])で、画面を下にスクロールして「SMTP」を選択します



- 「SMTP」の画面で、「smtp.cyberhome.ne.jp」を選択します



14. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下のよう
 確認・設定してください。確認後「完了」
 を選択します



サーバ：「オン」に設定されていることを確認

■送信メールサーバ

ホスト名： smtp.cyberhome.ne.jp と入力
 ユーザ名： [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

パスワード： [メールアドレスパスワード] が入力さ
 れている事を確認

※セキュリティ保護のため、パスワードは（ ● ）で表示されます

SSL を使用： オン

認証： パスワード

サーバポート： 465


15. 「SMTP」の画面で、「戻る」を選択します



16. アカウントの説明として入力した名称の画面
 (例:[ch_taro@*.cyberhom...])で、「詳細」
 を選択します



17. 「詳細」の画面で、以下のように確認・設定し、
 「戻る」を選択します



削除： 「しない」「1日後」「1週間後」「1
 ケ月後」のいずれかから選択

※ 削除済みメッセージが iPhone から完全
 に削除されるまでの期間を設定できます。

SSL を使用： オン

認証： パスワード

サーバーから削除： 任意（「しない」「7日」

「受信ボックスから削除時」のいずれかから選択）

サーバポート： 995

18. 「アカウント」(例 : [ch_taro@**.cyberhom
...])の画面で、「完了」を選択します



END