

Mac Mail11 (MacBook) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. Dock または Launchpad から「メール」を起動します




※ 初めてインストールされたお客様は3から設定してください。


※ 設定を変更する場合は9より設定してください。

※ アカウントを追加するお客様は以下2の手順より設定を変更してください。

2. メニューバーの「メール」から「環境設定」を選択します



3. 「アカウント画面」にて「+」をクリックし「メールアカウントのプロバイダを選択」の画面を表示する。「その他のメールアカウントを追加」を選択し、「続ける」を選択します



4. 「メールアカウントを追加」の画面で、以下のように設定し、「サインイン」をクリックします



・氏名：名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

・メールアドレス：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

・パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

5. 「サーバの情報」の画面で、以下のように設定し、「サインイン」をクリックします



※メールアドレスとパスワードは4.にて入力した情報が設定されている

・ユーザー名：[メールアドレス] を入力

例)ch_taro@*.cyberhome.ne.jp


※@の後ろの"* *"は、お客様によって異なります

・アカウントの種類：「POP」を選択


・受信メールサーバ：pop.cyberhome.ne.jp を入力

・送信メールサーバ：smtp.cyberhome.ne.jp を入力

6. サーバー情報入力後、以下の画面に戻るので画面上部の[メール]→[環境設定]を選択します。



7. 「環境設定」(サーバー設定)の画面で、以下のよう
に設定し、
作成をクリックします



■ 受信用メールサーバ (POP)

- ・ ユーザ名 : [メールアドレス] を確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります
- ・ パスワード : [メールアドレスパスワード] を確認
※ セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます
- ・ ホスト名 : pop.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理 : チェックを外す
- ・ ポート : 995
- ・ TLS/SSL を使用 : チェックする
- ・ 認証 : パスワード

■ 送信用メールサーバ (SMTP)

- ・ ユーザ名 : [メールアドレス] を確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります
- ・ パスワード : [メールアドレスパスワード] を確認
- ※ セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます
- ・ ホスト名 : smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理 : チェックを外す
- ・ ポート : 465
- ・ TLS/SSL を使用 : チェックする
- ・ 認証 : パスワード

8. 全て設定し終わったら[保存]をクリックし完了です。

