

Outlook (new)1.2025.205.100 設定方法(POP)

<目次>

- Outlook(new)にメールアカウントを初めて設定する場合1 ページ
- 新規アカウントを追加する場合5 ページ
- 既存のアカウントの設定を確認/修正する場合.....8 ページ


<注意事項>

お使いの「Outlook (new)」のバージョンにより、機能・画面名や操作手順が異なる場合がございます。

Outlook(new)1.2025.219.400 設定方法(POP)


＜メールソフトを手動で設定する＞ ※新規でアカウントを作成する場合

1. 「スタート」から「Outlook (new)」を起動します



2. 「新しい Outlook へようこそ」画面が表示されます

※この画面はメールアカウント未登録時に表示されます



3. 「新しい Outlook へようこそ」画面でメールアドレスを入力し、「続行」をクリックします



- ・ おすすめのアカウント： [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**"は、お客様によって異なります

4. 表示された画面で「プロバイダーを選択」をクリックします

5. 「メール プロバイダーの選択」画面で、「POP」をクリックします

6. 表示された画面で「表示を増やす」スイッチを切り替え表示内容を確認し、「パスワード」を入力後、「続行」をクリックします

- ・ タイトル：POP と表示されていることを確認
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- ・ 表示数を増やす：スイッチを右へ切り替える
- ・ POP 受信サーバー：pop.cyberhome.ne.jp と表示されていることを確認
- ・ ポート：995 と表示されていることを確認
- ・ セキュア接続タイプ：SSL / TLS (推奨) と表示されていることを確認
- ・

■SMTP 構成

- SMTP ユーザー名：[メールアドレス]と表示されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- SMTP パスワード：[メールアドレスパスワード]と表示されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- SMTP 送信サーバー：smtp.cyberhome.ne.jp と表示されていることを確認
- ポート：465 と表示されていることを確認
- セキュア接続タイプ：SSL / TLS (推奨)と表示されていることを確認

7. 「POP アカウントを同期する」画面の表示内容を確認し、「続行」をクリックします

POP アカウントを同期する

✕

✉ ch_taro@**.cyberhome.ne.jp



POP アカウントを Outlook に追加するには、メールを Microsoft Cloud と同期する必要があります。Outlook で作成した連絡先とイベントは、Microsoft Cloud に保存されます。 [詳細情報](#)

続行

キャンセル

8. 「Microsoft はお客様のプライバシーを尊重しています」画面を確認し、「次へ」をクリックします

Microsoft はお客様のプライバシーを尊重しています

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp



データを Outlook に委ねる場合でも、そのデータの所有者はユーザーのままです。

必須の診断データ
Outlook がインストールされているデバイスで Outlook のセキュリティ、最新の状態、適切な動作を維持するために、必要な診断データを収集します。これは Outlook の基本的な機能に関連しており、名前、メールの内容、Outlook とは無関係なアプリに関する情報は含まれていません。 [詳細情報](#)

プライバシー設定
プライバシー設定は通常、同じアカウントで Outlook にサインインしているすべてのデバイスに適用されます。 [詳細情報](#)

プライバシー設定、収集するデータ、およびその使用方法を確認しましょう。管理できるプライバシー設定が追加または変更された場合はお知らせします。

次へ

9. 「一緒に進歩する」画面で任意に選択し、「承諾」をクリックします ※オプションのデータを送信します / 送信しませんは、任意で 選択します

一緒に進歩する

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp




追加の診断データと利用状況データを Microsoft に送信していただくと、継続して改善を行うことができます。これらのデータには、ユーザーの名前、メールの内容、Outlook とは無関係なアプリに関する情報は含まれません [詳細情報](#)

Outlook に関するオプションのデータを Microsoft に送信しますか?
☐ はい、オプションのデータを送信します
☒ いいえ、オプションのデータを送信しません


承諾

10. 「エクスペリエンスの強化」画面の表示を確認し、「続行」をクリックします




※メールの削除について

ゴミ箱からメールを削除する場合、サーバーからも削除されてしまうため、削除操作を行う際はご注意ください




11. 「Outlook を使い慣れたものにしましょう」画面を確認し、「設定の適用」または「スキップ」をクリックし、設定は完了です




Outlook(new)1.2025.219.400 設定方法(POP)

＜メールソフトを手動で設定する＞ ※新規アカウントを追加する場合

1. 「スタート」から「Outlook (new)」を起動します



2. Outlook(new)のホーム画面の「歯車」をクリックします



3. 「設定」画面で「アカウントの追加」をクリックします



4. 「すべてのメール アカウントを追加する」画面でメールアドレスを入力し、「続行」をクリックします




- ・ おすすめのアカウント： [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります

5. 表示された画面で「プロバイダを選択」をクリックします



6. 「メール プロバイダの選択」画面で、「POP」をクリックします



7. 表示された画面で「表示を増やす」スイッチを切り替え表示内容を確認し、「パスワード」を入力後、「続行」をクリックします



- ・ タイトル：POP と表示されていることを確認
- ・ パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- ・ 表示数を増やす：スイッチを右へ切り替える
- ・ POP 受信サーバー：pop.cyberhome.ne.jp と表示されていることを確認
- ・ ポート：995 と表示されていることを確認
- ・ セキュア接続タイプ：SSL / TLS (推奨) と表示されていることを確認

■SMTP 構成

- SMTP ユーザー名：[メールアドレス]と表示されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- SMTP パスワード：[メールアドレスパスワード]と表示されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- ポート：465 と表示されていることを確認
- セキュア接続タイプ：SSL / TLS (推奨)と表示されていることを確認

8. 「POP アカウントを同期する」画面の表示内容を確認し、「続行」をクリックします



9. 「成功!」画面を確認し、「完了」をクリックし設定は完了です



※メールの削除について


ゴミ箱からメールを削除する場合、サーバーからも削除されてしまうため、削除操作を行う際はご注意ください

END


Outlook(new)1.2025.205.100 設定方法(POP)

＜メールソフトを手動で設定する＞ ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. 「スタート」から「Outlook(new)」を起動します



2. Outlook(new)画面ヘッダの「歯車」をクリックします



3. 表示された画面で設定を行うアカウントの「管理」をクリックします



4. 「設定 アカウント」画面で下にスクロールし「修復」をクリックします



5. 「サインインする必要があります」画面で以下の様に設定し、[パスワード]入力後、「続行」をクリックして設定は完了です

- ・ パスワード : [メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- ・ SMTP パスワード : [メールアドレスパスワード]を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「*」で表示されます
- ・ SMTP 送信サーバー : **smtp.cyberhome.ne.jp**を入力
- ・ ポート : **465**を入力
- ・ セキュア接続タイプ : **SSL / TLS (推奨)**を入力
※赤枠内の項目しか変更できないため、赤枠外の項目の変更をする場合は、アカウントを削除し再度新規登録またはアカウント追加してください

※アカウントの削除方法

「設定 アカウント」画面で「削除」をクリックします

「アカウントを削除」画面で、削除デバイスを任意で選択し「OK」をクリックします

※メールの削除について

ゴミ箱からメールを削除する場合、サーバーからも削除されてしまうため、削除操作を行う際はご注意ください

END