


Office365 Outlook(Windows10)IMAP 形式のメール設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. コントロールパネルを起動します。

1-1.[スタート]メニューから[Windows システムツール]を選択し、[コントロールパネル]を起動。



1-2.もしも見つからない場合は、[スタート]を右クリックし[検索]をクリックします。画面下の検索窓に「con」と入力し、[コントロールパネル]を起動します。



2. [コントロールパネル] 内の操作

2-1.[ユーザーアカウント]をクリックします。



2-2.[Mail(~)]をクリックします。※画像は Outlook 2016 を選択



3. 「メール設定」にて[電子メールアカウント]をクリックします。



4. 「アカウント設定」にて[新規]をクリックします。




5. [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)] を選択して [次へ] をクリックします。



6. [POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。



7. [POPとIMAPのアカウント設定] について、赤枠内を以下のように設定する。



■ユーザ情報

- ・名前：名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

- ・電子メールアドレス：CYBERHOME メールアドレスを入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります。

■サーバー情報

- ・アカウントの種類 (A) : IMAP
- ・受信メールサーバー (I) : imap.cyberhome.ne.jp
- ・送信メールサーバー (SMTP) (O) : smtp.cyberhome.ne.jp

■メールサーバーへのログオン情報

- ・アカウント名：[メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります。
- ・パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示

※注意点

アカウント名は自動でメールアドレスと同じ名前になるので @を%に変える必要があります。

例：ch_taro@**.cyberhome.ne.jp



ch_taro%****.cyberhome.ne.jp

■オフラインにしておくメール


過去のメールを同期させる対象期間を設定することができます。例えば、「3か月」と設定すると3か月より過去のメールは、メールサーバー上に保存されていても同期されません。過去のメールすべてを同期させたい場合は、「すべて」

に設定してください。設定するにはスライダーを左右にドラッグしてください。

※アカウント設定を自動的にテストする (S) にチェックが入っているか確認します。

上記設定が完了しましたら、「詳細設定」をクリックします

8. [インターネット電子メール設定] 画面が表示されたら、[送信サーバー] タブをクリックし、以下のとおり設定します。



- ・「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」にチェックを入れます。
- ・「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

9. 「詳細設定」タブをクリックし赤枠部分の項目について以下のように設定し、[OK]をクリックします。



■サーバーのポート番号

- ・受信サーバー(IMAP)(I) : 993
- ・使用する暗号化接続の種類 (E) : SSL
- ・送信サーバー(SMTP)(O) : 465

・使用する暗号化接続の種類(C) : **SSL**

- 送信済みのアイテムのコピーを保存しない : **チェックしない**
- アイテムを削除対象としてマークするが、自動的に移動しない : **チェックしない**
- オンライン中にフォルダーを切替えたらアイテムを消去する : **チェックする**

10. 「POP と IMAP のアカウント設定」の画面に戻り「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): Taro Yamada
電子メール アドレス(E): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバー(I): imap.cyberhome.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.cyberhome.ne.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティブで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストします(S)

オンラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

11. 「テストアカウント設定」画面で受信と送信のタスクが両方完了になれば設定は終了です。[閉じる] をクリックして画面を閉じます。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してださい。

中止(S) **閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メールサーバー (IMAP) へのログイン		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

12. [完了] をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...


< 戻る(B) **完了**

END

Office365 Outlook にプロファイルを追加する方法


<step.1> 新しいプロファイルを追加する

- ① 画面左下の [スタート]メニューで下にスクロールし、[Windows システムツール]→[コントロールパネル]で起動。



※コントロールパネルが表示されていない場合は、[スタート] ボタンを右クリックし、[検索(S)]を選択。
画面下の検索窓にて「con」と入力し、

表示されたコントロールパネルをクリックします。



- ② [ユーザーアカウント]をクリックします。



- ③ [Mail (~)] をクリックします。


※参照画像では「Microsoft Outlook2016」を選択



- ④ [メール設定] 画面が表示されたら、[プロファイルの表示]をクリックします。




- ⑤ [追加] をクリックします。




- ⑥ 「新しいプロファイル」画面が表示されます。


ここでは例として [Outlook1] と入力して、[OK]をクリックします。




- ⑦ 「アカウントの追加」画面が表示されます。
[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)]にチェックし[次へ]。



- ⑧ アカウント タイプの選択
[POP または IMAP(P)]にチェックし[次へ]。



- ⑨ POP と IMAP のアカウント設定
赤枠内の各項目について以下のように設定します。



■ ユーザ情報

- 名前：名前をローマ字で入力
例) Taro Yamada
- 電子メールアドレス：CYBERHOME メールアドレスを入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**.cyberhome.ne.jp"は、お客様によって異なります。

■ サーバー情報

- アカウントの種類 (A) : IMAP
- 受信メールサーバー (I) : imap.cyberhome.ne.jp
- 送信メールサーバー (SMTP) (O) : smtp.cyberhome.ne.jp

■ メールサーバーへのログオン情報

アカウント名：[メールアドレス] を入力

※ 注意点

アカウント名は自動でメールアドレスと同じ名前になるため@を%に変える必要があります。

例：ch_taro@**.cyberhome.ne.jp



ch_taro%**.cyberhome.ne.jp

※%の後ろの"**.cyberhome.ne.jp"は、お客様によって異なります。


パスワード：[メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます。

- ⑩ [詳細設定]をクリックします。




- ⑪ 「インターネット電子メール設定」が表示されたら[送信サーバー]タブをクリックし、以下のように設定する。



- ・[送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)]にチェック。
- ・[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]を選択。


- ⑫ [詳細設定]タブをクリックし、以下のように設定する。



■ サーバーのポート番号


- ・受信サーバー(POP3)(I) : 993
- ・使用する暗号化接続の種類(E) : SSL/TLS
- ・送信サーバー(SMTP)(O) : 465
- ・使用する暗号化接続の種類(C) : SSL/TLS

⑬ [POP と IMAP のアカウント設定]に戻り[次へ]。



⑭ 「テストアカウント設定」画面で受信と送信のタスクが両方完了になれば設定は終了です。

[閉じる] をクリックして画面を閉じます。



⑮ [完了]をクリックします。




<step.2> 元のプロファイルを削除する

以下の操作は、必要に応じて行います。


※注意事項：アカウントの種類によっては、元のプロファイルで使用していたデータも削除され復旧できない場合があります。削除する場合は、新しいプロファイルが正常に利用できることを確認のうえ実施してください。

① <step.1>新しいプロファイルを追加する の1~4の操作を行います。

② 削除するプロファイル [Outlook] をクリックして選択したうえで [削除] をクリックします。



③ 確認画面が表示されるので、[はい] をクリックします。



④ プロファイルが削除されたら [OK] をクリックします。コントロールパネルの画面も閉じます。

END