


Microsoft Outlook2010(office)設定方法


<メールソフトを手動で設定する>

1. Outlook を起動します




- ※ 初めてインストールされたお客様は、2. から設定してください。
- ※ 設定を変更する場合は8. より設定してください画面は下記の手順で表示します。


「ファイル」 - 「アカウント設定」 - 「アカウント設定」で開きます。




下記の画面が表示されたら「変更」をクリックします。




- ※ アカウントを追加するお客様は4. より設定を変更してください。画面は下記の手順で表示します
- 「ファイル」 - 「アカウントの追加」をクリックします。




2. Microsoft Outlook 2010 スタートアップ画面で「次へ(N) >」を選択します



3. 「電子メール アカウント」の画面で、「はい(Y)」を選択して、「次へ(N) >」を選択します



4. 「自動アカウント セットアップ」の画面で、以下のように設定し「次へ(N) >」を選択します



名前： 名前をローマ字で入力します

例) Taro Yamada

電子メール アドレス： [メールアドレス] を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" * *"は、お客様によって異なります

パスワード： [メールアドレスパスワード]


※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

パスワードの確認入力： [メールアドレスパスワード]


※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます




5. 「サーバー設定のオンライン検索...」の画面で「次へ(N) >」を選択します



6. 「サーバー設定のオンライン検索...」の画面で「自分で電子メールを設定する (手動設定)(M)」にチェックを入れ、「次へ(N) >」を選択します



7. 「サービスの選択」の画面で、「インターネット電子メール(I)」を選択して、「次へ(N) >」を選択します



8. 「インターネット電子メール設定」の画面で、以下のように設定し、「詳細設定(M) >」をクリックします



■ユーザー情報

名前： 名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

電子メール アドレス： [メールアドレス] を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" * *"は、お客様によって異なります

■サーバー情報

アカウントの種類： 「POP3」を選択

受信メール サーバー

： pop.cyberhome.ne.jp と入力

送信メール サーバー (SMTP)

： smtp.cyberhome.ne.jp と入力

■メール サーバーへのログオン情報

アカウント名 : [メールアドレス] を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

パスワード : [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

[メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)]

: チェックを入れない

■アカウント設定のテスト

[[次へ] ボタンを選択したらアカウント設定をテストする(S)] : チェックを入れない

「詳細設定(M) >」をクリックします

9. 「インターネット電子メール設定」の画面で、「全般」タブを選択して、以下のように設定します

■メール アカウント

電子メールアドレスなど、わかりやすい名前を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの" ** "は、お客様によって異なります

10. 「送信サーバー」タブを選択して、以下のように設定します

[送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)]

: チェックを入れる


[受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)]

: クリックして選択

11. 「接続」タブを選択して、以下のように設定します

接続 : 「ローカル エリア ネットワーク (LAN) を使用する(L)」を選択

12. 「詳細設定」タブを選択して、以下のように設定し、「OK」を選択して画面を閉じます



■サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) : 995 と入力

[このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)] : チェックを入れる

送信サーバー (SMTP) : 465 と入力


使用する暗号化接続の種類 : SSL を選択

■配信


サーバーにメッセージのコピーを置く (L) :

チェックを入れない


13. 「インターネット電子メール設定」の画面に戻りましたら、「次へ(N) >」を選択します




14. 「セットアップの完了」の画面で、「完了」を選択します



15. 「ファイル」タブを選択し、「オプション」を選択します



16. 「Outlook のオプション」の画面で、画面左側の欄から「メール」を選択して、以下のように設定し、「OK」をクリックします。



■メッセージの作成

次の形式でメッセージを作成する

: 「テキスト形式」を選択します

END