


Gmail (Chrome) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

※例として「Chrome」を使用してご案内しております
ご使用のブラウザによって表示が異なる場合がございます

1. Gmail にログインします




2. 「Gmail」TOP 画面で「歯車」アイコンをクリックし、「すべての設定を表示」をクリックします



3. 「設定」画面で「アカウントとインポート」をクリックし、「メールアカウントを追加する」をクリックします




4. 「メールアカウントの追加」画面でメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします



- メールアドレス：[メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります

5. 表示された画面で「他のアカウントからメールを読み込む (POP3)」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします



6. 表示された画面で以下のように設定し、「アカウントを追加」をクリックします

メール アカウントの追加

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp のメール設定を入力します。 [詳細](#)

メールアドレス: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

ユーザー名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード:

POP サーバー: pop.cyberhome.ne.jp ポート: 995

取得したメッセージのコピーをサーバーに残す。 [詳細](#)

メール取得にセキュリティで保護された接続 (SSL) を使用する。 [詳細](#)

受信したメッセージにラベルを付ける:
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする

キャンセル « 戻る **アカウントを追加** »

- ユーザー名: [メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- POP サーバー: pop.cyberhome.ne.jp を入力
- ポート: 995 を選択
- 取得したメッセージのコピーをサーバーに残す: **チェックあり**
- メールの取得にセキュリティで保護された接続 (SSL) を使用する: **チェックあり**
- 受信したメッセージにラベルを付ける: **チェックあり**
[メールアドレス] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります
- メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする: **チェックなし**

7. 「メールアカウントを追加しました」画面で「はい。[メールアドレス]としてメールを送信できるようにします。」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします

✓ **メール アカウントを追加しました。**

これで、このアカウントからメールを取得できるようになります。
さらに ch_taro@**.cyberhome.ne.jp からメールの送信もできるようになりますか？

はい、ch_taro@**.cyberhome.ne.jp としてメールを送信できるようにします。

いいえ (後で変更できます)

次へ »

8. 表示された画面で以下のように設定し、「次のステップ」をクリックします

自分のメールアドレスを追加

別のメールアドレスの情報を入力してください。
(設定した名前とメールアドレスが送信するメールに表示されます)

名前: 山田太郎

メールアドレス: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

エイリアスとして扱います。 [詳細](#)

[別の返信先アドレスを指定 \(オプション\)](#)

キャンセル **次のステップ** »

- 名前: [名前] を入力 (漢字、ローマ字等任意のものを入力)
例) 山田太郎
※差出人名として表示されます
- メールアドレス: [メールアドレス] が表示されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"***"は、お客様によって異なります
- エイリアスとして扱います。: **チェックなし**

9. 「自分のメールアドレスを追加」画面で以下のように設定し、「アカウントを追加」をクリックします

自分のメールアドレスを追加

SMTP サーバー経由でメールを送信します

**cyberhome.ne.jp の SMTP サーバー経由でメールが送信されるように設定します。詳細

SMTP サーバー: smtp.cyberhome.ne.jp ポート: 465

ユーザー名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード:

TLS を使用したセキュリティで保護された接続 (推奨)

SSL を使用したセキュリティで保護された接続

キャンセル 戻る **アカウントを追加**

- SMTP サーバー: **smtp.cyberhome.ne.jp** を入力
- ポート: **465** を選択
- ユーザー名: [**メールアドレス**] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- パスワード: [**メールアドレスパスワード**] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- TLS を使用したセキュリティで保護された接続 (推奨): **選択する**
- SSL を使用したセキュリティで保護された接続: **選択しない**

10. 表示された画面で設定したメールアドレスに届く「確認コード」を入力し、「確認」をクリックします

自分のメールアドレスを追加

確認手順に従ってメールアドレスを追加します

ご使用の他のサーバーを検出し、認証情報を確認しました。作業はもう少しで完了します。

確認コードを記載したメールを ch_taro@**.cyberhome.ne.jp に送信しました。[メールを再送信]
メールアドレスを追加するには、次のいずれかの操作を行います。

確認メールのリンクをクリックし、
確認コードを入力し、確認してください

まだ入力してください

確認

ウィンドウを閉じる

※メールアドレスに届く下記「確認コード」を確認して、上記画面に入力します

Gmail からのご確認 - ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

Gmail チーム <gmail-noreply@google.com>
15:12

宛先: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

ご利用の Gmail アカウントに ch_taro@**.cyberhome.ne.jp を追加
確認コード: *****

※「確認コード」は、お客様によって異なります

11. Gmail の「設定」画面を開き「アカウントとインポート」をクリックして設定したメールアドレスが表示されていることを確認します。



※追加アドレスをメインで使用したい場合は、追加アドレス右側にある設定「デフォルトに設定」をクリックします。

