## Windows10 標準メール APOP設定の解除方法



#### 1.スタート画面より「メール」を選択します。

### 2.左の欄より「アカウント」を選択します。



### 3.設定を変更するアカウントを選択してください。



4.「アカウント設定」画面で「メールアドレスパスワード」を入力してください。

アカウントの設定	×	
cyberhome アカウントの設定		
dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp		
ユーザー名		
dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp		
パスワード		
アカウント名		
cyberhome		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。		
アカウントの削除 このアカウントモデバイスから削除します。		
保存 キャンセル		
★POP3Sへ変更		
5 メールボックスの	)同其	1設定を変更」を選択します。
アカウントの設定	×	
ovherhome アカウントの設定		
dhtest0005abcdef@ac.cv/bethome.ne.in		
7-ff-%		
dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp		
1770-8		
2500168		
cyberhome		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同時するためのオブションです。		
アカウントの削除 このアカウントモデバイスから削除します。		

6.「同期設定」画面で下にスクロールし、「メールボックスの詳細設定」を選択します。

使用状況に応じく	~
1 日に大量のメールを受け取っている場 ントをチェックしない場合でも、状況に成 夕通信量とパッテリーを節約します。	合でも、数日に一度しかアカウ いて同期設定を変更して、デ
現在の同期間隔:2時間ごと	
🗸 常にメッセージ全体とインターネット	画像をダウンロードする
ダウンロードするメールの期間	
過去 3 か月間	~
この名前を使用してメッセージを送信	
test	
司期オプション	
メール	
<b>(1)</b> オン	
I II di Anna Manta da	
メール・トップスの時期度定 受信および通信メールサーバーの情報	
07	+ ->>+=

保存 キャンセル



# 7.「詳細設定」画面で、以下のように設定・確認します。

test	×
同期オプション	
メール	
オン	
受信メール サーバー	
pop.cyberhome.ne.jp:110	
送信 (SMTP) メール サーバー	
smtp.cyberhome.ne.jp:587	
✓ 送信サーバーは認証が必要	
● 受信メールに SSL を使う	
─ 送信メールに SSL を使う	
完了 キャンセル	
1921年6日度	×
pyhatbz cyberhome の同期設定	×
yyyhoBま cyberhome の同期設定 test	×
mytraBb定 cyberhome の同期設定 test] 司期オプション	×
by)+のB友 cyberhome の同期設定 t e s t   司期オプション メール	×
by)+@bz cyberhome の同期設定 t e s t  司期オプション メール オン	×
by)+@bz cyberhome の同期設定 t e s t  司期オプション メール ・ オン 受信メール サーバー	×
by/heibま cyberhome の同期設定 t e s t] 司期オプション メール オン 受信メール サーバー pop.cyberhome.ne.jp.995	×
http://dba cyberhome の同期設定 t e s t] 可期オプション メール ・ オン 受信Xールサーバー pop.cyberhome.ne.jp.995 送信 (SMTP) メールサーバー	×
http://www.action.com/public/action.com/public	×
by/hoibを cyberhome の同期設定 t e s t]  同期オプション メール  ズール  マース  オン  愛信Xールサーバー pop.cyberhome.ne.jp.995  送信 (SMTP) メールサーバー smtp.cyberhome.ne.jp.465  ジ 送信サーバーは認証が必要	×
by:/hoibを cyberhome の同期設定 t e s t    同期オプション X-ル  f x y y y y y y y y y y y y y y y y y y	×
byンドの設定 cyberhome の同期設定 t e s t   同期オプション メール プロークション オン 受信メール サーバー pop.cyberhome.ne.jp.995 送信 (SMTP) メール サーバー smtp.cyberhome.ne.jp.995 送信 (SMTP) メール サーバー smtp.cyberhome.ne.jp.995 送信 (SMTP) メール サーバー SMTP.colligationのこのサービーをとびスワードを使う	×
b))/+の設定 cyberhome の同期設定 t e s t    同期オプション メール  オン 受信メール サーバー pop.cyberhome.ne.jp.995 送信 (SMTP) メール サーバー smtp.cyberhome.ne.jp.465 ジ 送信サーバーは認証が必要 ジ オールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う ジ 受信メールに SSL を使う  ジ 読者サールに SSL を使う	× ×

■受信メールサーパー • pop.cyberhome.ne.jp:995 ※「:995」はポート番号となります

■送信 (SMTP)メールサーパー • smtp.cyberhome.ne.jp:465 ※「465」はポート番号となります

・送信サーバーは認証が必要にチェックが入っているか確認します。

・メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う にチェックが入っているか確認します。

・受信メールにSSLを使う にチェックが入っているか確認します。

・送信メールにSSLを使う にチェックが入っているか確認します。

▲設定&確認後、「完了」を選択して手順8へ進みます。

#### 8.「保存」を選択します。

cyberhome アカウントの設う	定
dhtest0005abcdef@ac.cyb	erhome.ne.jp
ユーザー名	
dhtest0005abcdef@ac.cyberhor	ne.ne.jp
パスワード	
	••
アカウント名	
cyberhome	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンジを同時まるためのオブッシンです。 アカウントの削除 2のアカンドモデバイスがら削除します。	

以上でAPOPからPOP3Sへの変更は完了となります。