Becky! Ver2 POP3S 設定方法(Windows10)

<POP⇒POP3S への変更方法>

1. お使いの PC 内で「Becky!Ver.2」を選択して下 さい



メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、フッダーに表示されている「ツール」
 を選択します

※参照画像では「taro@**.cyberhome.ne.jp」と表示 されている部分がメールボックスになります



3. 「ツール(T)」内メニューにて「メールボックスの 設定」を選択します



4. 「設定」画面内で「基本設定」項目を選択し、「サ ーバー接続」内で以下の項目を確認します

					_
メールボックス名(<u>X</u>):	ch_taro@**c	yberhome.	ne.jp		☑ 巡回対象(2
基本設定 接続	メール作成 受信	詳細			
個人情報					
名前(<u>N</u>):	Taro Yamada				
メールアドレス(<u>A</u>):	ch_taro@**.cyb	erhome.ne.jp			
** ** ****					
リーハー1官戦			受信プロトコル		D3 V
				(<u>1</u>).	
POP3サーバー(受	t信) pop.cybe	rhome.ne.jp			POP3S
SMTPサーバー Gき	(<u>S</u>): smtp.cyb	erhome.ne.jp		OP25B	SMTPS
7-#F-ID(1))	ch taro@** cuberb		77-K(P)-	_	
認証方式(日) (●標準 ○ APOP	O CRAM-N			Auth2
□ 受信メールをサ	ーバーに残す(<u>L</u>)	0 🌩 🛛	日後に削除(0の場合削除	糺ない)(<u>D</u>)
メールアドレス・また	たのメールアドレフをス	±1.			
- 101 UX - 656	CON INTERES	.////////			
ここで入力されたメー	ルアドレスは、あなたが	送信するメール	の差出人欄(F	rom:)に設定	されますので、間
	CV10				
1					
プロファイル(<u>R</u>): (標準)		~ 新現(
プロファイル(<u>R</u>): (標準)		◇ 新規(

設定されていない場合は以下の通り変更してください。

- ・**受信プロトコル**: POP3 と表示されていることを確認
- ·POP3 サーバー(受信):

「pop.cyberhome.ne.jp」に設定されていることを確認 「POP3S」にチェックが入っていることを確認

・SMTP サーバー(送信):

「smtp.cyberhome.ne.jp」に設定されていることを確認 「SMTPS」にチェックが入っていることを確認

- ・**ユーザーID:**お使いのメールアドレスがが表示され ていることを確認
- ・パスワード:お使いのメールアドレスパスワードが 設定されていることを確認

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で 表示されます

・認証方式:標準に設定さていることを確認
 ※「標準」以外に設定されていた場合は「標準」を必ず設定して下さい

5. 「接続」項目を選択し、「接続方法」が「LAN 接続」になっていることを確認して下さい

	tart	(gro@ revperionerueruerub) 区顶面对象					
本設定 接続	メール作成	受信	詳細				
接続方法							
●LAN接続							
○ダイヤルアップ(]):			~	□強制	的に接続	もし直す(<u>F</u>)
ダイヤルマップの語り	史 (太明報	守けばえれ	และสำนาย	⊾แ <i>*′</i> ⊁⊫/	2友さわ キオ	D	
自動初時(A)	ve traba⊼ ⊖ ≠ a		(1// ///	1900CICI	************************************	10	A 74
	049	Juan		~~~~)上时	C trian	10	- 秒
リタイヤル回数(E):	0	タイヤル間	隔(1):	0	秒	
ユーザー認証							
○ 「ダイヤルアッフ	パネットワーク.	に保存され	ารเงอา-	ザーIDとパ	スワードを使	用	
	-02/1370-	-ドを伸用					
○ メールのユーザー	-106/(X/)*	T COOR					
○メールのユーザー ○以下のユーザー	-IDE/(スワ-	ドを使用					
○ メールのユーザ・ ○ 以下のユーザ・ ユ ーザー I	-IDE/(スワー -IDE/(スワー D(U):	ドを使用					
○ メールのユーザ・ ○ 以下のユーザ・ ユーザーⅡ パスワート	·IDとパスワー D(U):	ドを使用					
○メールのユーザ・ ○以下のユーザ・ ユーザーII パスワート この接続専用のSM	・IDとパスワー D(<u>U</u>): 【①: 【1Pサーバー:	Fを使用					

6. 「詳細」項目にて以下の箇所の変更と確認を行い ます。



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

《変更箇所》

・サーバーのポート番号

SMTP:465 に変更

POP3:995 に変更

《確認箇所》

・SSL/TLS 関連

受信用:「デフォルト」に設定されていることを確認

送信用:「デフォルト」に設定されていることを確認

・SMTP 認証

SMTP 認証:チェックが入っていることを確認 OAuth2 を使用:チェックが入っていないを確認 CRAM-MDS:チェックが入っていないを確認 LOGIN: チェックが入っていることを確認 PLAIN: チェックが入っていることを確認 ※《確認箇所》にて設定箇所の入力にお間違いがないかご確認 下さい

7. 変更完了後、設定画面下部に表示されている「OK」 ボタンを押してください



END

Becky! Ver2 POP4S 設定方法(Windows10)

<IMAPS⇒IMAP4S への変更方法>

1. お使いの PC 内で「Becky!Ver.2」を選択して下 さい



メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、フッダーに表示されている「ツール」を選択します

※参照画像では「taro@**.cyberhome.ne.jp」と表示

されている部分がメールボックスになります



3. 「ツール(T)」内メニューにて「メールボックスの 設定」を選択します



4. 「設定」画面内で「基本設定」項目を選択し、「サ ーバー接続」内で以下の項目を確認します

[ch_taro@**.cyberhor	ne.ne.jp]の設定
メールボックス名(<u>X</u>):	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
基本設定 接続	メール作成 受信 詳細
個人情報 名前(<u>N</u>): メールアドレス(<u>A</u>):	Taro Yamada ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
-サーバー情報	受信プロトコル(<u>]</u>): IMAP4rev1 >
IMAPサーバー (受	信) imap.cyberhome.ne.jp ☑ IMAPS
SMTPサーバー(送	(≣) (S): smtp.cyberhome.ne.jp □ OP25B ☑ SMTPS
ユーザーID(<u>U</u>): 認証方式(<u>H</u>) ④	ch_taro@** cyberhome.ne.j パスワード(P): ●●●●●●●●●●●● 標準 ○ CRAM-MD5 ○ NTLM ○ OAuth2
□ 起動時に接続(Ω
ユーザーID: メールサ	ーパーに接続するためのユーザーIDを設定します。
ダイヤルアップ用のID	とは違うことがありますのでご注意下さい。
プロファイル(<u>R</u>): (株	覃 竿) ~ 新規(<u>W</u>) 削除(D) 取込(Y)
グローバルプロファイノ	レ(G) OK キャンセル ヘルプ

設定されていない場合は以下の通り変更してください。

- ・**受信プロトコル**: IMAP4rev1 と表示されているこ とを確認
- ・IMAP サーバー(受信):

「imap.cyberhome.ne.jp」に設定されていることを確認 「IMAPS」にチェックが入っていることを確認

・SMTP サーバー(送信):

「smtp.cyberhome.ne.jp」に設定されていることを確認 「SMTPS」にチェックが入っていることを確認

・**ユーザーID:**お使いのメールアドレスがが表示され ていることを確認

・パスワード:お使いのメールアドレスパスワードが 設定されていることを確認

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で 表示されます

・認証方式:標準に設定さていることを確認
 ※「標準」以外に設定されていた場合は「標準」を必ず設定して下さい

5. 「接続」項目を選択し、「接続方法」が「LAN 接続」になっていることを確認して下さい

€続し直す(E)
10 🗘 🏘

6. 「詳細」項目にて以下の箇所の変更と確認を行い ます。



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

《変更箇所》

- ・サーバーのポート番号
- SMTP: 465 に変更
- IMAP4:993 に変更

《確認箇所》

- ・SSL/TLS 関連
- 受信用:「デフォルト」に設定されていることを確認
- 送信用:「デフォルト」に設定されていることを確認
- ・SMTP 認証

SMTP 認証:チェックが入っていることを確認 OAuth2 を使用:チェックが入っていないを確認

 CRAM-MDS:チェックが入っていないを確認

 LOGIN:チェックが入っていることを確認

 PLAIN:チェックが入っていることを確認

 ※《確認箇所》にて設定箇所の入力にお間違いがないかご確認

 下さい

7. 変更完了後、設定画面下部に表示されている「OK」 ボタンを押してください



END