## iPhone メール(IOS13)POPS 設定方法

<POP⇒POPS への変更方法>

1. 「設定」の画面で、[パスワードとアカウント]を 選択します



2. 「設定」の画面で、[パスワードとアカウント]を 選択します



「パスワードとアカウント」画面で、
 [\*\*.cyberhome.ne.jp]を選択します



4. 「\*\*.cyberhome.ne.jp」画面で[詳細]を選択しま す

16:16	····· *	ľ
キャンセル	cyberhome.ne.jp 📌	3
アカウント		_
POPアカウント	18 96	
名的	Taro Yamada	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
說明	cyberhome.ne.jp	
受信メールサー	ις.	
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		
送信メールサー	¢	
SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp	
11年 神田		
	アカウントを削除	

5. 「詳細」画面にて以下のように変更します

く cyberhome.ne.jp 詳細	
原除したメッセージの移動先:	
削除資メールボックス	
アーカイブメールボックス	
原除したメッセージ	
<b>西川</b> 秋	1週間後
委员的主	
	-
SSLを使用	
SSLを使用 認証	
SSLを使用 認証 サーバから削除	しない
SSLを使用 認証 サーバから用除 サーバボート 995	しない
SSLを使用 認証 サーバから用地 サーバパート 995 SAMME	しない
SSLを使用 IREE サーバCから削除 サーバボート 905 SMME	しない

- ・「SSL を使用」:[ON]
- ・「サーバポート」: <u>995</u>
- 6. 「<アカウント」を押下し「アカウント」画面の [SMTP]を押下します

16:16	🗢 🗖
キャンセル	cyberhome.ne.jp 完了
アカウント	
POPアカウント	99 WK
名前	Taro Yamada
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >
說明	cyberhome.ne.jp
受信メールサーバ	ic .
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	
送信メールサーノ	τ
SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp >
3年488	>
	アカワントを削除

「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で
 以下のように設定し、[完了]を押下します

サーバ      ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp        ユーザ名 chttarog#*cyberhom.ne.jp        パスワード        SSLを使用        第四 パスワード
ホスト名 sintp_cyberhoma.ne.jp ユーザ名 ch_laro@**cyberhom.ne.jp パスワード SSLを使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ユーザ& ch_taro@**cyberhom.ne.jp パスワード SSLを使用 変更 パスワード
パスワード SSLを使用 部証 パスワード
SSLを使用      (パスワード)        認証      パスワード)
WAE パスワード:
40 (Call 1 40C
0-70k-F 465

- ・サーバ : [オン]
- ■送信メールサーバ
- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ユーザ名: [メールアドレス]

例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります

- ・パスワード: [メールアカウントのパスワード]
  ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・SSL を使用:[オン]
- ・認証:[パスワード]
- ・サーバポート: 465

※上記設定と違う設定箇所がございましたら修正をお願い致します

※[完了]押下後、

「検証中」と表示されますのでしばらくお待ち下さい



## iPhone メール(IOS 13)IMAPS 設定方法

4.

<IMAP⇒IMAPS への変更方法>

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します



2. 「設定」の画面で、[パスワードとアカウント]を 押下します



 「パスワードとアカウント」画面で [\*\*.cyberhome.ne.jp]を押下します





「IMAP」画面の[アカウント]を押下します

- ■受信設定
- ・SSL を使用:[オン]
- ・認証:[パスワード]
- ・IMAP パス接頭辞:入力しない
- ・サーバポート : 993

※上記設定と違う設定箇所がございましたら修正をお願い致します

 「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」の項 目の[smtp.cyberhome.ne.jp]を押下します



8. 「<アカウント」を押下し「アカウント」画面の [SMTP]を押下します

16:40		🗢 ໜ
キャンセル	アカウント	完了
IMAPアカウント	(1) 95(	
名前	Taro Yamada	
メール	ch_taro@**.cyberhom.ne.jp	>
說明	**.cyberhome.ne.jp	
受信メールサーバ	c	
ホスト名	imap.cyberhome.ne.jp	
メール	ch_taro@**.cyberhom.ne.jp	
パスワード		
送信メールサーバ	c	
SMTP	smtp.cyberl	nome.ne.jp >
SMTP	smtp.cyberl	nome.ne.jp >
SMTP 詳細	smtp.cyberl	nome.ne.jp >
SMTP 評細	smtp.cyberl	nome.ne.jp >
SMTP 評細	smtp.cyberl	some.ne.jp >
SMTP 詳細	smtp.cyberl	some.ne.jp >
SMTP 評細	smtp.cyberl	some.ne.jp >
SMTP SF#B	smtp.cyberl	rome.ne.jp > >

9. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下のように設定し、[完了]を選択します

キャンセル	smtp.cyberhome.ne.jp 🕺 🕅
*-15	
送信メールサー	-75
ホスト名	smtp.cyberhome.ne.jp
メール	ch_taro@**.cyberhom.ne.jp
パスワード	
SSLを使用	
認証	パスワード ン
サーバポート	465

- ・サーバ: [オン]
- ■送信メールサーバ
- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ユーザ名: [メールアドレス]

例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります

- ・パスワード: [メールアカウントのパスワード] ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・SSL を使用:[オン]
- ・認証:[パスワード]
- ・サーバポート: 465
- ※上記設定と違う設定箇所がございましたら修正をお願い致します

※「完了」後、「検証中」と表示されますのでしばら くお待ち下さい

