Windows10の標準メールアプリ設定方法(POP3S)

<POP3から POP3S へ設定を変更する>

1. スタート画面の「メール」をクリックします。



	-	×
設定		
アカウントの管理		
個人用設定		
自動応答		
優先受信トレイ		

 「アカウントの管理」から設定を変更するアカウ ントをクリックします。



4. 「アカウントの設定」ダイアログにて、「メール

ボックスの同期設定を変更」をクリックします。

アカワントの設定	Х	
Taro Yamada アカウントの	設定	
ch_taro@**.cyberhome.ne	e.jp	
ユーザー名		
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
パスワード		
•••••	•••	
アカウント名		
Taro Vamada		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。]
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。]
Kールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。 保存	キャンセル]

5. 「同期設定」ダイアログにて、「メールボックス

 \times

の詳細設定」をクリックします。

アカウントの設定

Taro Yamada の同期設定

使用状況に応じて	~	<u>_</u>
1 日に大量のメールを受け取っている* チェックしない場合でも、状況に応じて とパッテリーを節約します。	昜合でも、数日に一度しかアカウント 同期設定を変更して、デ−タ通信量	e m
現在の同期間隔: 2 時間ごと		
🗸 常にメッセージ全体とインターネッ	ト画像をダウンロードする	
ダウンロードするメールの期間		
過去 3 か月間	\sim	<i>,</i>
この名前を使用してメッセージを送信		
Taro Yamada		
同期オプション		
メール		
(1) オン		
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報		
完了	キャンセル	

6. 「同期オプション」エリアが展開されるので、下

記内容に変更します

アカウントの設定	×
Taro Yamada の同期設定 この名前を使用してメッセージを送信	Ē
Taro Yamada	
同期オプション	
メール	
オン	
受信メール サーバー	
pop.cyberhome.ne.jp:995	
送信 (SMTP) メール サーバー	
smtp.cyberhome.ne.jp:465	
✓ 送信サーバーは認証が必要	
✔ メールの送信に同じユーザー名とハ	(スワードを使う
✓ 受信メールに SSL を使う	
✓ 送信メールに SSL を使う	
完了	キャンセル

- ・受信メールサーバー: pop.cyberhome.ne.jp:995
- ・送信(SMTP)メールサーバー: smtp.cyberhome.ne.jp:465
- ・受信メールに SSL を使う: チェックあり
- ・送信メールに SSL を使う: チェックあり

※設定後に以下メッセージが表示された場合は、 「アカウントの管理」よりパスワードの削除を行っ た後に再度入力を行ってから保存ボタンをクリック してください。

「アカウント〇〇にアクセスできませんでした。このデバイ スと同期するには、パスワードを更新するか、アカウントの アクセス許可を付与する必要があります。」

アカウントの設定	×
Taro Yamada アカウントの	設定
ch_taro@**.cyberhome.ne.	qį
ユーザー名	
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード	••
	••
アカウント名 Taro Yamada	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。	
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル

END

Windows10の標準メールアプリ設定方法(IMAPS)

<IMAP から IMAPS へ設定を変更する>

1. スタート画面の「メール」をクリックします。



 「メール」アプリの画面左下にある 分 アイコンをクリ ックし、右側に表示されるメニューの中から「アカウン トの管理」をクリックします。

	-	×
設定		
アカウントの管理		
個人用設定		
自動応答		
優先受信トレイ		

「アカウントの管理」から設定を変更するアカウントを クリックします。

く アカウントの管理 設定を編集するアカウントを選びます。

 ご Taro Yamada ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

 ② 受信トレイのリンク

 + アカウントの追加

 「アカウントの設定」ダイアログにて、「メールボック スの同期設定を変更」をクリックします。

アカウントの設定	×	
Taro Yamada アカウントの	設定	
ch_taro@**.cyberhome.ne	.jp	
ユーザー名		
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
パスワード		
••••••	•••	
アカウント名		
T V I		
laro Yamada		
はおび Yamada メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。		
Iaro Yamada メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
1470 Yamada メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
1470 Yamada メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
はおび Yamada メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
はおび Yamada メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		

5. 「同期設定」ダイアログにて、「メールボックスの詳細

設定」をクリックします。 アカウントの設定

×

Taro Yamada の同期設定



- 6. 「同期オプション」エリアが展開されるので、下記内容
 - に変更します

アカウントの設定	×
Taro Yamada の同期設定 この名前を使用してメッセージを送信	
Taro Yamada	
同期オプション	
メール	
一 り オン	
受信メール サーバー	
imap.cyberhome.ne.jp:993	
送信 (SMTP) メール サーバー	
smtp.cyberhome.ne.jp:465	
✓ 送信サーバーは認証が必要	
✔ メールの送信に同じユーザー名とバ	スワードを使う
✓ 受信メールに SSL を使う	
✓ 送信メールに SSL を使う	
完了	キャンセル

- ・受信メールサーバー:imap.cyberhome.ne.jp:993
- ・送信(SMTP)メールサーバー: smtp.cyberhome.ne.jp:465
- ・受信メールに SSL を使う : チェックあり
- ・送信メールに SSL を使う:チェックあり

※設定後に以下メッセージが表示された場合は、 「アカウントの管理」よりパスワードの削除を行っ た後に再度入力を行ってから保存ボタンをクリック してください。

「アカウント〇〇にアクセスできませんでした。このデバイ スと同期するには、パスワードを更新するか、アカウントの アクセス許可を付与する必要があります。」

アカウントの設定	×	
Taro Yamada アカウントの設定		
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
ユーザー名		
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
パスワード		
•••••		
アカウント名		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。		
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
保存	キャンセル	

END