# Windows Live メール POP3S 設定方法(Windows8.1)

<POP⇒POP3S への変更方法>

1. お使いの PC 内で「Windows Live メール」を選 択して下さい



メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されております「アカウント」タブ内にある「プロパティ」を選択します

🥑   🔒 (	💊 🗄 🔻				
ファイル	木一厶	フォルダー	表示	アカウント	
電子メール 新規	・ニュース グループ	@ JDI(F1			

3. 「プロパティ」画面「全般」タブにて以下の情報 にお間違いがないかご確認下さい



- ユーザー情報
- ・名前: ローマ字で表示されていることを確認して下

さい

- (例) Taro Ymada
- ・電子メールアドレス:お使いのメールアドレスが表示されていることを確認し

て下さい

(例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

 「プロパティ」画面「サーバー」タブを選択し、 以下の情報にお間違いないかご確認後、「設定」 ボタンを押して下さい

全般	サーバー	セキュリティ	詳細設定
サーバ	一情報		
퓻	言メール サー	-バーの種類	( <u>M</u> ) POP3
受	≣メール (PC	DP3)( <u>I</u> ):	pop.cyberhome.ne.jp
送	≣メール (SI	MTP)( <u>U</u> ):	smtp.cyberhome.ne.jp
受信>	ペール サーバ		
-ב	-ザー名(A)		ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
107	(D):		•••••
			✓ パスワードを保存する(W)
۲	ሳሀア テキス	ト認証を使用	目してログオンする(C)
0	セキュリティフ	で保護された	パスワード認証でログオンする(≦)
0	認証された	POP (APO	P) を使用してログオンする( <u>P</u> )
送信>	ペール サーバ		
~	このサーバー	は認証が必	要(V) 設定(E)

#### 設定されていない場合は以下の通り変更してください。

- <サーバー情報>
- ・受信メールサーバーの種類: POP3 が選択されてい ることを確認して下さい。
- ・受信メール
  - ⇒「pop.cyberhome.ne.jp」が設定されていること を確認してください
- ・送信メール
  - ⇒「smtp.cyberhome.ne.jp」が設定されていること を確認して下さい
- <受信メールサーバー>
  - ・ユーザー名:お使いのメールアドレスが表示 されていることを確認して下さい
  - ・パスワード:パスワードが表示されていることを 確認して下さい
  - ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)
    で表示されます
- ・クリアテキスト認証を使用してログオンする
- ⇒選択が ON になっているか確認して下さい

```
<送信メールサーバー>
```

・このサーバーは認証が必要

⇒チェックが付いていることを確認して下さい

5. 「設定」ボタンを押した後、以下の送信サーバー についてのダイアログが表示されますので、以下 の設定をご確認していただき、「OK」ボタンを 押して下さい

	送信メール サーバー ×
ログオン情報 ●受信メール サーバー ○次のアカウントとパス・	と同じ設定を使用する( <u>U)</u> ワードでログオンする( <u>O</u> )
<i>ア</i> カウント名( <u>C</u> ):	
パスワード( <u>P</u> ):	
	✓ パスワードを保存する(W)
── セキュリティで保護	まされたパスワード認証でログオンする( <u>S</u> )
	OK キャンセル

### <ログオン情報>

- ・受信メールサーバー同じ設定を使用する
   ⇒選択されていることを確認して下さい
- 6. 「プロパティ」画面「詳細設定」タブを選択し、 以下の設定の変更を行って下さい



## 設定されていない場合は以下の通り変更してください。

- <サーバーのポート番号>
- ・**送信メール**:465 に変更
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続

(SSL)**が必要** 

## ⇒チェックをつけて下さい

- ・**受信メール**:995 に変更
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL)が必要
  - ⇒チェックをつけて下さい

7. 「詳細設定」タブ内の情報の変更完了後、下部に 表示されている「適用」ボタンを押し、続けて「OK」 ボタンを押していただくと設定が完了します



# Windows Live メール IMAP4S 設定方法(Windows8.1)

<IMAPS⇒IMAP4S への変更方法>

1. お使いの PC 内で「Windows Live メール」を選 択して下さい



メール画面内でお使いのメールボックスを選択した状態で、ヘッダーに表示されております「アカウント」タブ内にある「プロパティ」を選択します

ی 🔓 ا 😏	a 🗄 🕈				
ファイル	ホーム	フォルダー	表示	アカウント	
電子メール	<b>۲</b> ۲	@ プロパティ			
新規	<b>クループ</b> 作成				

3. 「プロパティ」画面「全般」タブにて以下の情報 にお間違いがないかご確認下さい



#### ユーザー情報

・名前:ローマ字で表示されていることを確認して下

さい

(例) Taro Ymada

- ・電子メールアドレス:お使いのメールアドレスが表示されていることを確認して下さい
- (例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

4. 「プロパティ」画面「サーバー」タブを選択し、 以下の情報にお間違いないかご確認後、「設定」 ボタンを押して下さい

※ アーバー セキュリティ 詳細設定 IMAP サーバー情報 受信メール サーバーの種類(M) IMAP 受信メール (IMAP)(J): imap.cyberhome.ne.jp 送信メール (SMTP)(U): smtp.cyberhome.ne.jp 受信メール サーバー
サーバー情報 受信メール・サーバーの種類(M) IMAP 受信メール・(IMAP)(J): imap.cyberhome.ne.jp 送信メール・(SMTP)(U): smtp.cyberhome.ne.jp 受信メール・サーバー
受信メールサーバーの種類(M) IMAP 受信メール (IMAP)(I): imap.cyberhome.ne.jp 送信メール (SMTP)(U): smtp.cyberhome.ne.jp 受信メール サーバー
受信メール (IMAP)(1): imap.cyberhome.ne.jp 送信メール (SMTP)(1): smtp.cyberhome.ne.jp 受信メール サーバー
送信メール (SMTP)(U): smtp.cyberhome.ne.jp 受信メール サーバー
受信メール サーバー
ユーザー名(A): ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード( <u>D</u> ):
✓/(スワードを保存する( <u>W</u> )
・ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)
○ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
送信メール サーバー
[♥] _0, 9, -1, -14 ab ±11, 192 ±2, (¥) ±2, 4± (E)
01/

### 設定されていない場合は以下の通り変更してください。

- <サーバー情報>
- ・受信メールサーバーの種類: IMAP が選択されてい ることを確認して下さい。
- ・受信メール
  - ⇒「imap.cyberhome.ne.jp」が設定されていること を確認してください
- ・送信メール
  - ⇒「smtp.cyberhome.ne.jp」が設定されていること を確認して下さい

<受信メールサーバー>

- ・ユーザー名:お使いのメールアドレスが表示 されていることを確認して下さい
- ・パスワード:パスワードが表示されていることを 確認して下さい
- ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)
  で表示されます

### ・クリアテキスト認証を使用してログオンする

⇒選択が ON になっているか確認して下さい

<送信メールサーバー>

・このサーバーは認証が必要

⇒チェックが付いていることを確認して下さい

5. 「設定」ボタンを押した後、以下の送信サーバー についてのダイアログが表示されますので、以下 の設定をご確認していただき、「OK」ボタンを 押して下さい

送信メール サーバー ×
ログオン情報 <ul> <li>●受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)</li> <li>○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(Q)</li> </ul>
アカウント名( <u>C</u> ):
パスワード( <u>P</u> ):
✓ パスワードを保存する( <u>W</u> )
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
<b>OK</b> キャンセル

### <ログオン情報>

・受信メールサーバー同じ設定を使用する

⇒選択されていることを確認して下さい

6. 「プロパティ」画面「詳細設定」タブを選択し、 以下の設定の変更を行って下さい



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

- <サーバーのポート番号>
- ・**送信メール**:465 に変更
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL)が必要
  - ⇒チェックをつけて下さい
- ・**受信メール**: <mark>993</mark>に変更
- ・このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL)が必要
  - ⇒チェックをつけて下さい

7. 「詳細設定」タブ内の情報の変更完了後、下部に 表示されている「適用」ボタンを押し、続けて「OK」 ボタンを押していただくと設定が完了します

	**.cyberhome.ne(ch_taro)プロバティ
全般	サーバー セキュリティ 詳細設定 IMAP
サーバー	-のポート番号
送信	■×ール (SMTP)( <u>0</u> ): 465 既定値を使用( <u>U</u> )
₹.	のサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>Q</u> )
受信	έメ−J↓ (IMAP)( <u>I</u> ): 993
₹.	このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )
サーバ- 短い	-のタイムアウト(I)
送信	·
	欠のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する( <u>B)</u> 60 🗘 KB
	OK キャンセル 適用( <u>A</u> )

