Windows11の標準メールアプリ設定方法(IMAP)

<メールソフトを手動で設定する>※新規でアカウントを作成する場合

1. 「スタート」から「メール」を起動します



2. 「メールへようこそ!」 画面が表示されます

※ この画面はメールアプリを初回起動時に表示されます



※ 2回目以降はメールアプリのホーム画面が表示されます その場合は以下のように「アカウント」をクリック後、「ア カウントの追加」をクリックしてください



X-11		- 🗆 X
	検索	アカウントの管理
+ メールの新規作成		設定を編集するアカウントを選びます。
ጸ ምክዕント		② 受信トレイのリンク
		十 アカウントの追加
and the second		
and the second second		

3. 「アカウントの追加」画面で「詳細設定」 をクリックします



4. 表示された画面で「インターネットメール」 をクリックします



5. 「インターネットメールアカウント」画面 で以下のように設定します



- ・ メールアドレス: [メールアドレス] を入力
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- ユーザー名: [メールアドレス] を入力
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ジャオーレニ: (20茶のため、パスワード) また

※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます

 アカウント名: [名前] を入力(漢字、ローマ字 等任意のものを入力)
 例)山田太郎 6. 画面を下にスクロールして以下のように設 定します



- この名前を使用してメッセージを送信:
 [名前]を入力(漢字、ローマ字等任意のものを入力)
 例)山田太郎
 ※差出人名として表示されます
 受信メールサーバー:
- imap.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ アカウントの種類: IMAP4 を選択
- メールの送信(SMTP)サーバー:
 smtp.cyberhome.ne.jp を入力

7. 画面を下にスクロールして以下のように設 定し、「サインイン」をクリックします

上 经	7-	カウントの答明
アカウントの追加		×
インターネット メール アカウン pop.cyberhome.ne.jp	٢	
アカウントの種類		
IMAP4		\sim
メールの送信 (SMTP) サーバー		
smtp.cyberhome.ne.jp		×
✓ 送信サーバーには、認証が必要です	t	
✓ 送信メールに同じユーザー名とパスワ	7ードを使用する	
✓ 受信メールには SSL が必要		
✓ 送信メールには SSL が必要		
	、サインイン	ノ × キャンセル

- 送信サーバーには、認証が必要です: チェックあり
- 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する: チェックあり
- ・ 受信メールには SSL が必要: チェックあり
- ・ 送信メールには SSL が必要: チェックあり

8.「すべて完了しました」画面の表示を確認 し、「完了」をクリックして設定は完了です すべて完了しました。 アカウントの追加 すべて完了しました。 アカウントは正常にセットアップされました。 Ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

END

Windows11の標準メールアプリ設定方法(IMAP)

<メールソフトを手動で設定する>※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. 「スタート」から「メール」を起動します



 メールアプリの「ホーム」画面で「アカウ ント」をクリックします



3. 表示された画面で設定を行うアカウントを クリックします

受信トレイ - 山田太郎		- 0 X
	検索	アカウントの管理
+ メールの新規作成	受信トレイ	設定を編集するアカウントを選びます。
ዶ アカウント		□□□田太郎 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
山田太郎 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
🗀 フォルダー		→ マカウントの追加
受信トレイ		「リカリントの追加
その他		
A STREET		
	ここに表示す	
A Chrometer		
スマートフォンでメールを受信		

4. 「アカウントの設定」画面で「メールボッ クスの同期設定を変更」をクリックします

727	8
山田太郎アカウントの設た	定
ch_taro@**.cyberhome.ne.j	jp
ユーザー名	
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード	
••••••	•••
アカウント名	
山田太郎	
p.m.m.sitiliti	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	

5. 「同期設定」画面で「メールボックスの詳 細設定」をクリックします

アカウントの設定 ×	アカウントの設定 ×
山田太郎の同期設定	山田太郎 の同期設定 この名前を使用してメッセージを送信
使用状況に応じて ~	山田太郎
1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とバッテリーを節約します。	同期オプション メール
現在の同期間隔: アイテムの受信時	() オン
🗸 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする	受信メール サーバー
ダウンロードするメールの期間	imap.cyberhome.ne.jp:993:1
過去 3 か月間 ~	送信 (SMTP) メール サーバー
この名前を使用してメッセージを送信	smtp.cyberhome.ne.jp:465:1
山田太郎	
同期オプション	✓ 送信サーバーは認証が必要
x-11	✓ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う
オン	✓ 受信メールに SSL を使う
メールボックスの詳細設定	✓ 送信メールに SSL を使う
受信および送信メールサーバーの情報	完了キャンヤル
完了 キャンセル	
	・ 受信メールサーバー・

- ・ 受信メールサーハー: imap.cyberhome.ne.jp:993:1 を入力
- 送信 (SMTP) メールサーバー:
 smtp.cyberhome.ne.jp:465:1 を入力
- 送信サーバーは認証が必要: チェックあり

6. 表示された画面で以下のように設定し、「完 了」をクリックして設定は完了です

- メールの送信に同じユーザー名とパスワードを
 使う: チェックあり
- ・ 受信メールに SSL を使う: チェックあり
- ・ 送信メールに SSL を使う: チェックあり

