<目次>

<注意事項>

お使いの「MacMail」のバージョンにより、機能・画面名や操作手順が異なる場合がございます。

MacMail15(Mac OS) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※新規でアカウントを作成する場合

1. Dock または Launchpad から「メール」 を起動します	3. 「メールアカウントを追加」画面で以下の ように設定し、「サインイン」をクリック します
	
2. 「メールアカウントのプロバイダを選択」 画面で「その他のメールアカウント」を選 択し、「続ける」をクリックします	名前: 山田太郎 メールアドレス: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 メールアカウントのプロバイダを選択… iCloud Microsoft Exchange Google" yahoo! Aol. その他のメールアカウント… 	 名前: [名前] を入力(漢字、ローマ字等任意の ものを入力) 例)山田太郎 ※差出人名として表示されます メールアドレス: [メールアドレス] を入力 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力 カ ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます

4. 「サーバの情報」画面で以下のように設定 し、「サインイン」をクリックします	5. 「このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください」画面で「メール」 にチェックを入れて「完了」をクリックします
メールアドレス: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名: 自動	このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください:
パスワード: ●●●●●●●●	
アカウントの種類: IMAP 📀	
受信用メールサーバ: imap.cyberhome.ne.jp	V ×€
送信用メールサーバ: smtp.cyberhome.ne.jp	キャンセル 戻る 完了
アカウント名またはバスワードを確認できません。	
キャンセル 戻る サインイン	※「メモ」はお客様の任意で設定してください
※「アカウント名またはパスワードを確認できません。」 のメッセージが表示されますが、仕様のため 問題はありませんのでご安心ください	※「完了」をクリック時に以下の画面が表示された場合は 「"メール"でのアクティビティを保護」を選択し、「続 ける」ボタンをクリックしてください
 アカウントの種類: IMAP を選択 受信用メールサーバ: imap.cyberhome.ne.jp を入力 送信用メールサーバ: smtp.cyberhome.ne.jp を入力 ※「ユーザ名」には自動で「メールアドレス」が設定され ます 	<image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>

6. ヘッダーの「メール」から「設定」をクリ ックします



7. 「アカウント」画面で「サーバ設定」をク リックします

一般 アカウント ※ ○ ch_taro@**.cybe …	上部メール フォントとカラー i	 表示 作成 著名 ルール 観知拡張 プライバシー ウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定 	
ШАР ІМАР		☑ このアカウントを使用	
	状况:	オンライン	_
	説明:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
		memory concernence.p>	
	□ 大きい添付ファイルをMai	l Drop で送信	

8. 「サーバ設定」画面で「受信用メール サーバ(IMAP)」から「接続設定を自動 的に管理」のチェックを外し、赤枠内を以 下のように設定します

一般 アカウント	(本) (迷惑メール フォン	1030 000 「」 二〇 二〇 二パ トとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張	U 1ライバシー
Ch_taro@**.cybe		アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定)
	受信用メール		
	1-94.	cn_taro@cybernome.ne.jp	
	+71.8.	lana askaskana as la	
	小人 P-台.	imap.cybernome.ne.jp 接続設定を自動的に管理	
	ポート:	993	□ 🔽 TLS/SSLを使用
	ISIE:	パスワード	9
		IMAPの詳細設定	
	送信用メール	サーバ (SMTP)	
	アカウント:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	0
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	smtp.cyberhome.ne.jp	
		☑ 接続設定を自動的に管理	
			保存
+ -			

- ・ ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 力されていることを確認
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ ポート: 993 を入力
- ・ TLS/SSL を使用: チェックあり
- 認証: [パスワード] が選択されていることを 確認

9. 「送信用メールサーバ (SMTP)」から「ア カウント」の欄をクリックし、「SMTP サーバリストを編集」をクリックします

• •	アカウント	
〇 一般 アカウント 3		1 791K9-
Ch_taro@**.cybe	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
imore .	受信用メールサーバ (IMAP)	
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード: ••••••	
	ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp	
	接続設定を自動的に管理	-
	/t−ト: 993] 🖸 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード	G
	法個用メー なし	
	アカウント ✓ ch_taro@##.cyberhome.ne.jp	
	っ #4 SMTPサーバリストを開催。	
	- 75	
	#Z b &: smtn cyberhome ne in	
	✓ 接続設定を自動的に管理	
		保存
+ -		

10.「SMTP サーバリストを編集」画面で以下 のように設定し、「OK」をクリックします

cn_taro@**.cyber	smtp.cybernome	cn_taro@**.cybernome.ne.jp
+ -		
	サーバ設定	詳細
	说明: ch_taro@**.cyt	perhome.ne.jp
<u>-</u>	ザ名: ch_taro@**.cyl	perhome.ne.jp
パスワー	-ド: ・・・・・・・・・	
ホス	ト名: smtp.cyberhon	ne.ne.jp
	接続設定を自動	動的に管理
ポ-	- ト:	465 🗹 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード	0

※枠内よりお使いになる送信(SMTP)サーバを選択 します

- ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
- ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
 パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 力されていることを確認
 - ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ ポート: 465 を入力
- TLS/SSL を使用: チェックあり
- 認証: [パスワード] が選択されていることを 確認

 「受信用メールサーバ(POP)」と「送信 用メールサーバ(SMTP)」の設定内容を 確認し、「保存」をクリックすることで設 定は完了です

くの3 (Q) 一般 アカウント 迷惑	マン ああ OO 22 23 ベール フォントとカラー 表示 作成 署名	レール 機能拡張 プライパシー
Ch_taro@**.cybe	アカウント情報 メールボックス	の特性サーバ設定
IMAP	受信用メールサーバ (IMAP)	
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 993	✓ TLS/SSLを使用
	認証: パスワード	E
	IMAP の詳細設定	
	送信用メールサーバ (SMTP)	
	アカウント: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	6
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード: ••••••	
	ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 465	🗹 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード	E
		保存

END

MacMail15(Mac OS) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. Dock または Launchpad から「メール」 を起動します



 ヘッダーの「メール」から「設定」をクリ ックします



3. 「アカウント」画面で「サーバ設定」をク リックします



4. 「サーバ設定」画面で「受信用メールサー バ(IMAP)」から「接続設定を自動的に管 理」のチェックを外し、赤枠内を以下のよ うに設定します

	アカウント	
〇〇 一般 アカウント 迷	区 ああ 〇〇 〇 生名 5	シール 機能拡張 プライバシー
Ch_taro#**.cybe	アカウント情報 メールボックスの特性	サーバ設定
	受信用メールサーバ (IMAP)	
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:	
	ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 993	☑ TLS/SSL を使用
	認証: パスワード	0
	IMAPの詳細設定	
	送信用メールサーバ (SMTP)	
	アカウント: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	0
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード: *********	
	ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 465	☑ TLS/SSL を使用
	認証: パスワード	0
		保存
+ -		

 ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

- ・ パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 力されていることを確認
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: imap.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ ポート: 993 を入力
- ・ TLS/SSL を使用: チェックあり
- 認証: [パスワード] が選択されていることを 確認

5. 「送信用メールサーバ (SMTP)」から「ア 6. 「SMTP サーバリストを編集」 画面で以下 カウント」の欄をクリックし、「SMTP サーバリストを編集」をクリックします

					アカウン	F					
	(3)-#7	@ 70721	又 迷惑メール	ああ フォントとカラー	00 _{表示}		<u>之</u> 3 第名	₩ <i>n</i> − <i>n</i>	した 機能拡張	プライバシー	
0 ch	n_ taro≋**.cybe //AP				アカウント物	〒桜 メー	ルボックスの	の特性 た	ナーバ設定		
			受信用	メールサーバ (IM/	AP)						
			2-	げ名: ch_taro@	**.cyberho	me.ne.jp					
			パスワ	- 10:	••••						
			ホス	ト名: imap.cybe	rhome.ne.	jp					
				接続設定	を自動的に	t II					
			ポ	- 1: 993						V TLS/SSLを使用	
				思証: パスワート						0	J
				######################################	40.02.10						
			送信用	X-							ļ
			7117	of v ch_caros	++.cybern	ome.ne.jp					
			2-	SMTP #-	・パリストを	alam.					
			パスワ	- 14: •••••••	••••						
			ホス	ト名: smtp.cyb	erhome.ne.	jp					
				接続設定	を自動的に	會理					
			ポ	- h: 465						✓ TLS/SSLを使用	
			ģ	思証: パスワード						0	I
										保存	
+ -	-										

のように設定し、「OK」をクリックします

ch taro@**	cyber smt	n cyberhome	oh taro@** ovberhome po	, in
un_taro@ .	cyber sint	p.cybernome	ch_taro@**.cybernome.ne	;]b
+				
		サーバ設定	詳細	
	=× og.	ah tara Ott auk	arkana na in	
	武明:	cn_taro@**.cyt	bernome.ne.jp	
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyb	perhome.ne.jp	
	パスワード:	•••••		
	ホフトタ・	emto cyberbor	a ne in	
	·····	Ship.cybernon	hoh (- 答明	
		一 技売設定で日期		
	ポート:		465 V TLS/SSL を使	シ用
	認証:	パスワード		٢

※枠内よりお使いになる送信(SMTP)サーバを 選択します

- ・ ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 力されていることを確認 ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ポート: 465 を入力
- TLS/SSLを使用: チェックあり •
- ・ 認証: [パスワード] が選択されていることを 確認

 「受信用メールサーバ(IMAP)」と「送 信用メールサーバ(SMTP)」の設定内容 を確認し、「保存」をクリックすることで 設定は完了です

6 63	57 ;	55 00 17 22 55 55	<u>ر</u> ۱۱۱,
一般 アカウント	送意メール フォン	トとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張	1 プライバシー
Ch_taroë**.cybe IMAD		アカウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定	
	受信用メール	サーバ (IMAP)	
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	imap.cyberhome.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	993	☑ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード	e
		IMAPの詳細設定	
	送信用メール	サーバ (SMTP)	
	77776:	ch_taro@ .cybernome.ne.jp	
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	smtp.cyberhome.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	465	☑ TLS/SSL を使用
	IEIE:	バスワード	6
+ -			18(7

END