## MacMail15(Mac OS) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※新規でアカウントを作成する場合

1. Dock または Launchpad から「メール」 を起動します



2. 「メールアカウントのプロバイダを選択」 の画面で「その他のメールアカウント」を 選択し、「続ける」をクリックします

メールアカウントのブ	ロバイダを選択
0	iCloud
0	Microsoft Exchange
0	Google <sup>.</sup>
0	yahoo!
0	Aol.
0	その他のメールアカウント
?	終了 続ける

3. 「メールアカウントを追加」の画面で以下 のように設定し、「サインイン」をクリッ クします

メールアカ     ま     お     お     し     ボン     あ     初に、     次の     情報を     入	<b>ウントを追加</b> りしてください:
名前: メールアドレス: パスワード:	山田太郎 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
キャンセル	戻る <b>サインイン</b>

- 名前: [名前] を入力(漢字、ローマ字等任意の ものを入力)
   例)山田太郎
   ※差出人名として表示されます
- ・ メールアドレス: [メールアドレス] を入力
   例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp
   ※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます 4. 「サーバの情報」の画面で以下のように設 定し、「サインイン」をクリックします

メールアドレス:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
ユーザ名:	自動
パスワード:	•••••
アカウントの種類:	РОР 📀
受信用メールサーバ:	pop.cyberhome.ne.jp
受信用メールサーバ: 送信用メールサーバ:	pop.cyberhome.ne.jp smtp.cyberhome.ne.jp

- ※「アカウント名またはパスワードを確認できません。」 のメッセージが表示されますが、仕様のため 問題はありませんのでご安心ください
- ・ アカウントの種類: POP を選択
- ・ 受信用メールサーバ: pop.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 送信用メールサーバ: smtp.cyberhome.ne.jp を入力
   ※「ユーザ名」には自動で「メールアドレス」が設定され ます
- 5. ヘッダーの「メール」から「環境設定」を クリックします



## 6. 「アカウント」の画面で以下のように設定 し、「サーバ設定」をクリックします

•••	アカウント
<ul> <li>()</li> <li>一般 アカウント 迷</li> </ul>	図 Aa OO グ 生み 読 作い の 感メール フォントとカラー 表示 作成 報名 ルール 機能拡張 プライバシー
Coperturnation	(図ノール フォントとカラー 東京 作成 靴名 ルール 健康法 フライパジー          アカフント情報       メールボックスの特性       サーパ設定         ② このアカウントを使用       メロアカウントを使用         光空:       マライパシー         脱明:       **・cyberhome.ne.jp>         メールアドレス:       山田大都 cch_taro@**cyberhome.ne.jp>         ・ハーアドレス:       山田大都 cch_taro@**cyberhome.ne.jp>         ・メールアドレス:       山田大都 cch_taro@**cyberhome.ne.jp>         ・メールアドレス:       山田大都 cch_taro@**cyberhome.ne.jp>         ・メールアドレス:       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
+ -	
	?

 メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバ から削除: チェックなし 7. 「サーバ設定」の画面で「受信用メール サーバ(POP)」から「接続設定を自動的 に管理」のチェックを外し、赤枠内を以下 のように設定します

• • •	アカウント
<ul> <li>(1)</li> <li>一般</li> <li>アカウント 迷</li> </ul>	図         Aa         OO         グ         上子         読         小         ●           惑メール         フォントとカラー         表示         作成         署名         ルール         機能拡張         プライバシー
POP **.cyberhome.ne.jp	アカウント機種 メールボックスの特性 サーバ設定
	受信用メールサーバ (POP)
	ユーザ名: ch_taro@**cyberhome.ne.jp
	パスワード: ••••••
	ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 995 VIS/SSLを使用
	認証: パスワード 🕒
	POPの詳細設定
	送信用メールサーバ (SMTP)
	Physe: (*:cybernome.ne.jp
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
	パスワード:
	ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
	保存
+ -	
	?

- ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認
   例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp
   ※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります
   パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 ったわていることを確認
  - カされていることを確認 ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ ポート: 995 を入力
- TLS/SSL を使用: チェックあり
- 認証: [パスワード] が選択されていることを確認

8. 「送信用メールサーバ (SMTP)」から「ア カウント」の欄をクリックし、「SMTP サーバリストを編集」をクリックします

	アカウント
{	区         Aa         OO         ビ         シス         応         小         ●           メト         ズボストレ         フォントとカラー         表示         作成         署名         ルール         機能振振         プライバシー
evberhome     POP	e.jp アカウント俳板 メールボックスの特性 サーバ設定
	受信用メールサーバ (POP)
	ユーザ名: ch_taro@**cyberhome.ne.jp
	パスワード: ••••••
	ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 995 🗹 TLS/SSLを使用
	認証: パスワード 🙂
	POPの詳細論で
	送信用×- <sup>なし</sup>
	アカウント 🗸 **.cyberhome.ne.jp
	ユーザ: SMTPサーバリストを編集
	パスワード: ••••••
	ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
+ -	保存

9. 「SMTP サーバリストを編集」画面で以下 のように設定し、「OK」をクリックします

説明	サーバ	《名	使用しているアカウン	۲.
ch_taro@	**.cyber smtp	.cyberhome	**.cyberhome.ne.jp	
(+)				
<u> </u>		44_1/10-0	##fém	
		J-Miga	8千-8四	
	説明:	ch_taro@**.cy	/berhome.ne.jp	
	7_#2.	ah tara@**a	harhama na in	
	1-94.	cn_taro@~.cj	/bernome.ne.jp	
	パスワード:	******		
	ホスト名:	smtp.cyberho	me.ne.jp	
		─ 接続設定を自	動的に管理	
	ポート:		465 🗹 TL	S/SSLを使用
	認証:	パスワード		0
?			キャンセル	ОК

※枠内よりお使いになる送信(SMTP)サーバを選択 します

- ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認
   例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp
   ※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 力されていることを確認
   ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ ポート: 465 を入力
- TLS/SSL を使用: チェックあり
- 認証: [パスワード] が選択されていることを 確認

10. 「受信用メールサーバ(POP)」と「送信 用メールサーバ(SMTP)」の設定内容を 確認し、「保存」をクリックすることで設 定は完了です

					アカウン	F				
	{〕 一般	<b>@</b> アカウント	<b>送</b> 迷惑メール フォン	Aa トとカラー	<b>〇〇</b> 表示	「作成	<u>之</u> 23 署名	<b>1</b>	くらう 機能拡張	プライバシー
@ P	<b>.cyberh</b> DP	ome.ne.jp			アカウント作	報   メー	ールボックス(	の特性	ナーバ設定	)
			受信用メーノ	レサーバ (PC	P)					
			ユーザ名:	ch_taro@	**cyberho	me.ne.jp				
			パスワード:	•••••	•••					
			ホスト名:	pop.cybe	rhome.ne.	р				
				□ 接続設い	Eを自動的に	管理				_
			ボート:	995						✓ TLS/SSLを使用
			85 HC:	POPDE	細設定					•
			送信用メーノ	レサーバ (SM	(TP)					
			アカウント:	ch_taro@	**.cyberh	ome.ne.jp				0
			ユーザ名:	ch_taro@	**.cyberho	me.ne.jp				
			パスワード:		•••					
			ホスト名:	smtp.cyb	erhome.ne	.jp				
				□ 接続設定	Eを自動的に	管理				
			ポート:	465						✓ TLS/SSLを使用
			認証:	パスワー	e					0
			_							保存
-   -										

END

## MacMail15(Mac OS) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. Dock または Launchpad から「メール」 を起動します



2. ヘッダーの「メール」から「環境設定」を クリックします



3. 「アカウント」の画面で以下のように設定 し、「サーバ設定」をクリックします

			アカウン	۲				
දිටු? —般	<b>@</b> アカウント ※	区 Aa 感メール フォントとカ	<b>〇〇</b> ラー 表示	「作成	<u>之</u> 3 署名	<b>1</b> <i>n</i> - <i>n</i>	(	<b>し</b> ライバシー
POP	home.ne.jp		アカウント情	朝報 メール	レボックスの	特性サ	ーバ設定	
			このアカウント	を使用				
		状況: :	オフライン 😐					
		説明: メールアドレス:	**.cybernome.ne	e.jp	home ne ir			
				i tit	internering			
		1週間後	使にメッセージの	コピーをサー/ ○ 今すぐ	いから <u>別</u> 族: 削除			
		メッセージのサイス	くが				KBを	超えるときに警告
+ -								
								6

 メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバ から削除: チェックなし 4. 「サーバ設定」の画面で「受信用メール サーバ(POP)」から「接続設定を自動的に 管理」のチェックを外し、赤枠内を以下の ように設定します

•••		アカウント	
(2) 一般 アカウント 送却	× Aa		<b>り</b> プライバシー
rcyberhome.ne.jp     POP		アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
	受信用メールサ	-/( (POP)	
	ユーザ名: c	h_taro@**cyberhome.ne.jp	
	パスワード: ・	•••••	
	ホスト名: p	op.cyberhome.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート: 9	95	✔ TLS/SSLを使用
	認証: 0	パスワード	•
		POPの詳細設定	
	送信用メールサ	ーバ (SMTP)	
	アカウント:	*.cyberhome.ne.jp	0
	ユーザ名: c	h_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード: ・	******	
	ホスト名: s	mtp.cyberhome.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
			保存
+ -			
			?

- ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認
   例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp
   ※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] が入 力されていることを確認
   ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ポート: 995 を入力
- TLS/SSL を使用: チェックあり
- 認証: [パスワード] が選択されていることを 確認

5. 「送信用メールサーバ (SMTP)」から「ア カウント」の欄をクリックし、「SMTP サーバリストを編集」をクリックします

• • •	アカウント
くいう 一般 アカウント 迷	Aa         OO         ビ         上子         読         小         ●           Bメール         フォントとカラー         表示         作成         裏名         ルール         機能拡張         プライバシー
**.cyberhome.ne.jp POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
	受信用メールサーバ (POP)
	ユーザ名: ch_taro@**cyberhome.ne.jp
	パスワード: •••••••
	ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp
	<ul> <li>接続設定を自動的に管理</li> </ul>
	ポート: 995 V TLS/SSLを使用
	認証: パスワード 3
	POPの詳細設定
	送信用メーなし
	アカウント 🗸 **.cyberhome.ne.jp
	ユーザ: SMTP サーバリストを編集
	パスワード: *********
	ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
	保存
+ -	
	2
	(

6. 「SMTP サーバリストを編集」画面で以下 のように設定し、「OK」をクリックします

説明	サーバ	《名	使用しているアカウント	_
ch_taro@	**.cyber smtp	.cyberhome	**.cyberhome.ne.jp	
$\left( + \right) =$				
		++_1/10+	#± \$23	
		MRXAE	8+-#4	
	説明:	ch_taro@**.c	yberhome.ne.jp	
	フーザタ・	ch_taro@**c	vberbome ne in	
	- 71.	cn_taro@ .c	ybernome.ne.jp	
	バスワード:	•••••		
	ホスト名:	smtp.cyberho	ome.ne.jp	
		<ul> <li>接続設定を自</li> </ul>	動的に管理	
	ポート:		465 🗸 TLS/SSL &	使用
	認証:	パスワード		0
				_
?			キャンセル	ОК

※枠内よりお使いになる送信(SMTP)サーバを選択 します

- ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている ことを確認
   例) ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp
   ※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります
   パスワード: [メールアドレスパスワード] が入
- ハスワード: [メールアドレスハスワード] が入 力されていることを確認
   ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示 されます
- ・ ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックなし
- ・ ポート: 465 を入力
- TLS/SSL を使用: チェックあり
- 認証: [パスワード] が選択されていることを 確認

 「受信用メールサーバ(POP)」と「送信 用メールサーバ(SMTP)」の設定内容を 確認し、「保存」をクリックすることで設 定は完了です

Participation       Participatio
アカウント集製 メールボックスの特性 サーバ設定         クロジャン・         クロジャン・         クロジャン・         パスワード         マーザ名:         アウワージャン・         パスワード:         マージタン・         ボート・         ワリックシャン・         パスワード:         安和設定を自動的に管理         ボート:         995         ご TLS/SSLを使用         部証:         パスワード         ************************************
受信用メールサーバ (POP)           ユーザ系:         ch_taro@**cyberhome.ne.jp           パスフード         ************************************
ユーザ名: ch_taro@**cyberhome.ne.jp パスフード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp ● 装板定を自動的に管理 ポート: 995
<ul> <li>● 装載設定を自動的に管理</li> <li>ボート: 995</li></ul>
ボート: 995
認証: パスワード  POPの目標版法:  S使用メールサーバ (SMTP)  アカウンド: ch_taro@**cyberhome.ne.jp  バスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
POPの理解設定 通信用メールサーバ(SMTP) アカウント: ch_taro@**-cyberhome.ne.jp ユーザ名: ch_taro@**-cyberhome.ne.jp パスワード: ************************************
送信用メールサーバ (SMTP) アカウンド: ch_taro@**cyberhome.ne.jp ユーザ名: ch_taro@**cyberhome.ne.jp パスワード: ********* ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
アカフンド: ch_taro@**cyberhome.ne.jp  ユーザ名: ch_taro@**cyberhome.ne.jp  パスフード: ************************************
ユーザ発: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp パスワード: ************************************
パスワード: ************************************
ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
<ul> <li>接続設定を自動的に管理</li> </ul>
ポート: 465 VLS/SSLを使用
認証: パスワード
(保存)

