Mac Mail14(Mac OS) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※新しくアカウントを作成する場合

1. Dock または Launchpad から「メー ル」を起動します



「メールアカウントのプロバイダを選択
 …」の画面にて「その他のメールアカウント…」を選択し「続ける」をクリックします



 「メールアカウントを追加」の画面で、以 下のように設定し「サインイン」をクリッ クします



- ・ 氏名: [<mark>名前</mark>] をローマ字で入力 例) Taro Yamada
- ・ メールアドレス: [メールアドレス] を入力
 例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- ・ パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- 4. 「サーバの情報」の画面で、以下のように 設定し「サインイン」をクリックします

メールアドレス:	ch_taro@::.cyberhome.ne.jp
ユーザ名:	自動
パスワード:	*****
アカウントの種類:	РОР
受信用メールサーバ:	pop.cyberhome.ne.jp
送信用メールサーバ:	smtp.cyberhome.ne.jp
アカウント名またはパスワ	フードを確認できません。
キャンセル	戻る サインイン

※「アカウント名またはパスワードを確認できません。」の メッセージが表示されますが、仕様のため問題はありません のでご安心ください。

- ・ アカウントの種類: POP を選択
- ・ 受信用メールサーバ : pop.cyberhome.ne.jp を入力
- ・ 送信用メールサーバ: smtp.cyberhome.ne.jp
 を入力

※「ユーザ名」には自動で「メールアドレス」が設定されま す。 5. ヘッダーの「メール」から「環境設定」を クリックします



6. 「アカウント」の画面にて「サーバ設定」 をクリックします

	アカウント	
	反 Aa OO ビ x分か 送 送窓メール フォントとカラー 表示 作成 編名 ルール	
@ **.cyberho POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーパ設定	
	✔ このアカウントを使用	
	状況: オンライン 🔵	
	説明: **.cyberhome.ne.jp	
	メールアドレス: Taro Yamada <kensho_test07@ac.cyberhome.n th="" 🕄<=""><th></th></kensho_test07@ac.cyberhome.n>	
	Contraction and the state of th	
	✓ メッセーン受信使にメッセーンのコピーをサーバから削除:	
	 ▼ メッセーン受信後にメッセーンのコピーをサーハから刑除: 1週間後 ○ 今すぐ削除 	
	 ▼ メッセーン交目後にメッセーンのコピーをサーバから削除: 1週間後 3回り後 今すぐ削除 メッセージのサイズが KBを組えるときに警告 	
	シッセージ気油後によッセーンのコピーをサーバから削除: 1週間後 メッセージのサイズが KBを超えるとさに警告	
	 ▲ メッセージ支出後に、メッセーンのコピーをサーハから削除: 1週間後 ● オマ削除 メッセージのサイズが KBを超えるとさに豊告 	
	 ▲ メッセージ支出機使にメッセーンのコピーをサーバから削除: 1週間後 ● 今すぐ削除 メッセージのサイズが KBを超えるとさに豊告 	
	 ▲ メッセージ支出機使にメッセーンのコピーをサーバから削除: 1週間後 ● 今すぐ削除 メッセージのサイズが KBを超えるとさに書告 	
+ -	 ▲ メッセージ支出機使にメッセーンのJECーをサーバから時間: 1週間後 ● 今すぐ削除 メッセージのサイズが KBを超えるとさに書告 	
+ -	 ▲ メッセージ(支)((金)(ムッセーンの)」に - をワーハから前席: (通際後 ④ 今すぐ前除 メッセージのサイズが KBを超えるとさに書告 	

 ・ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバ から削除:必要に応じて設定 7. 「サーバ設定」の画面にて「受信用メール サーバ(POP)」から「接続設定を自動的に 管理」のチェックを外し以下のように設定 します

	アカウント	
役 3 2 3 2 3	図 Aa OO I x分子 III 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
**.cyberho POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
	受信用メールサーバ (POP)	
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード: ••••••	
	ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 995 VILS/SSLを使用	
	認証: パスワード	
	POPの詳細設定	
	送信用メールサーバ (SMTP)	T
	アカウント: **.cyberhome.ne.jp 🕒	
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード: *********	
	ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp	
	✓ 接続設定を自動的に管理	
	保存	
+ -		
		?

- ・ ユーザ名: [メールアドレス] を確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を確
 認

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で 表示されます

- ・ ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックを外す
- ・ポート: 995
- TLS/SSL を使用: チェックする
- 認証: [パスワード] が選択されていることを確認

8. 「送信用メールサーバ(SMTP)」から「ア カウント」の欄をクリックし「SMTP サ ーバリストを編集」をクリックします

	アカウント
役計 (Q) 一般 アカウント	正式 Aa ○○ 「」 x → ○○ ○○ x → ○○ ○○ ○○ x → ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○ ○
0 **.cyberho	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
FOP	受信用メールサーバ (POP)
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
	パスワード: ••••••
	ホスト名: pop.cyberhome.ne.ip
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 995 VILS/SSLを使用
	認証: パスワード
	POPの詳細設定
	送信用メーなし
	アカウント 🗸 **.cyberhome.ne.jp
	ユー 名 SMTPサーバリストを編集
	1/27-1:
	ホスト名: smtp.cvberhome.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
	保存
+ -	

9. 「SMTP サーバリストを編集」画面にて 以下のように設定し「OK」をクリックし ます

AU					
cn_taro@**.c	cyber smtp	.cybernome	**.cyber	iome.ne.jp	
+ -]					
		サーバ設定	定 詳細		
	説明:	ch_taro@**.	cyberhome	.ne.jp	
	ユーザ名:	ch_taro@**.	cyberhome	.ne.jp	
	パスワード:		•		
	+=+ *				
	ホスト名:	smtp.cyberr	iome.ne.jp		
		 接続設定を 	自動的に管理		
	ポート:			65 🔽 TLS/S	SLを使用
	認証:	パスワード			0
2				5カンセル	OK

※枠内よりお使いになる送信 (SMTP) サーバを選択します

・ユーザ名: [メールアドレス] を確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
 ・ パスワード: [メールアドレスパスワード] を確認
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で
 表示されます

- ・ ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理:チェックを外す
- ・ポート:465
- TLS/SSL を使用: チェックする
- ・ 認証:[パスワード]が選択されていることを確認
- 10. 「受信用メールサーバ(POP)」と「送信用 メールサーバ」の設定内容を確認し「保 存」をクリックすることで設定は完了です

		アカウント
	送惑メール フ	Aa OO I x分子 DA フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
epp **.cyberho POP	7	カウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
	受信用メール	サーバ (POP)
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	pop.cyberhome.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		POPの詳細設定
	送信用メール	サーバ (SMTP)
	アカウント:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	smtp.cyberhome.ne.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	465 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
+ -		保存
		(1



Mac Mail14(Mac OS) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※作成済みのアカウントを変更する場合

1. Dock または Launchpad から「メー ル」を起動します



2. ヘッダーの「メール」から「環境設定」を クリックします



3. 「アカウント」の画面にて「サーバ設定」 をクリックします

• • •			アカウント			
දිරිදි — ඇ	() アカウント	送惑メール フォン	Aa OO ホトとカラー 表示	「	<u>×分れ</u> 署名	
@ **.cy	berho	ምክታ:	ント情報 メールボッ	クスの特性	サーバ設定	:
POP			✔ このアカウントを使用	Ð		
		状况:	オンライン 🔵			
		説明:	**.cyberhome.ne.jp			
		メールアドレス:	Taro Yamada <kensh< td=""><td>o_test07@a</td><td>c.cyberhon</td><td>ne.n 😢</td></kensh<>	o_test07@a	c.cyberhon	ne.n 😢
		✓ メッセージ受信	後にメッセージのコピー	ーをサーバから	5削除:	
		1週間後	0	今すぐ削除		
		メッセージのサイ	ズが		KBを超える	ときに警告
+ -						

- ・ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバ から削除:必要に応じて設定
- 4. 「サーバ設定」の画面にて「受信用メール サーバ(POP)」から「接続設定を自動的に 管理」のチェックを外し以下のように設定 します



- ユーザ名: [メールアドレス] を確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を確
 認

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●)で 表示されます

- ・ ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理: チェックを外す
- ・ポート: 995
- TLS/SSL を使用: チェックする
- 認証: [パスワード] が選択されていることを確認
- 5. 「送信用メールサーバ(SMTP)」から「ア カウント」の欄をクリックし「SMTP サ ーバリストを編集」をクリックします



6. 「SMTP サーバリストを編集」画面にて 以下のように設定し「OK」をクリックし ます

ch_taro@**.cyber smt	p.cyberhome **.cyberhome.ne.jp
+ -	
(サーバ設定詳細
説明:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード:	•••••
ホスト名:	smtp.cyberhome.ne.jp
	接続設定を自動的に管理
ポート:	- 465 V TLS/SSLを使用
認証:	パスワード ③

※枠内よりお使いになる送信 (SMTP) サーバを選択します

- ・ ユーザ名: [メールアドレス] を確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を確認
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で 表示されます
- ・ ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ 接続設定を自動的に管理:チェックを外す
- ・ポート:465
- TLS/SSL を使用: チェックする
- ・ 認証:[パスワード]が選択されていることを確認

7. 「受信用メールサーバ(POP)」と「送信用 メールサーバ」の設定内容を確認し「保 存」をクリックすることで設定は完了です

		アカウント	
	送惑メール フ	Aa OO ビ オントとカラー 表示 作成	x分小 ば 潮名 ルール
representation represen	F	カウント情報 メールポックスの特性	サーバ設定
_	受信用メール	サーバ (POP)	
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	pop.cyberhome.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	995	✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード	6
		POPの詳細設定	
	送信用メール	サーバ (SMTP)	
	アカウント:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	<u> </u>
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:	•••••	
	ホスト名:	smtp.cyberhome.ne.jp	
		接続設定を自動的に管理	
	ポート:	465	✓ TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード	0
			(保存)
+ -			
			?

