## Mac Mail11(MacBook) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. Dock または Launchpad から「メール」を起動 します



- ※ 初めてインストールされたお客様は3から 設定してください。
- ※ 設定を変更する場合は9より設定してください。
- ※ アカウントを追加するお客様は以下より 設定を変更してください。
- 2. メニューバーの「メール」から「環境設定」を選 択します

	メール ファイル 編集	表示 メールポックス メッセージ フォーマット ウイ	ンドウ ヘルプ
	メールについて		
•	環境設定 器, アカウント	受信 (0件のメッセージ)	Q. 検索
-	アカウントを追加	*	
×	サービス 🕨	日村で並べ替え、	
	メールを隠す 第H ほかを隠す て第H すべてを表示		
	メールを終了 第Q		
775	□ この Mac /9 マートメールボックス		メッセージ未選択
+	v <b>\$</b> -		

 「アカウント画面」にて「+」をクリックし「メ ールアカウントのプロバイダを選択」の画面を表 示する。「その他のメールアカウントを追加」を 選択し、「続ける」を選択します



4. 「メールアカウントを追加」の画面で、以下のように設定し、「サインイン」をクリックします

Q初に、次の情報を入力してください:		
名前:	Taro Yamada	
メールアドレス:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード:	•••••	

・氏名: 名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

・メールアドレス: [メールアドレス] を入力

例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります

- ・パスワード: [メールアドレスパスワード]を入力
   ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- 5. 「サーバの情報」の画面で、以下のように設定し、 「サインイン」をクリックします



※メールアドレスとパスワードは4.にて入力した情報が設定されている

・ユーザー名: [メールアドレス] を入力

例)ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります

- ・アカウントの種類:「IMAP」を選択
- ・受信用メールサーバ: imap.cyberhome.ne.jp を 入力
- ・送信用メールサーバ: smtp.cyberhome.ne.jp を 入力

サインイン後に以下の画面が出た場合、	・ホスト名 : imap.cyberhome.ne.jp
このアカウントで使用するアプリケーションを選択してください:	<ul> <li>・接続設定を自動的に管理:チェックを外す</li> </ul>
<ul> <li>メール</li> </ul>	・ポート:993
✓ ✓ ×=	・TLS/SSL を使用:チェックする
	・認証:パスワード
キャンセル 戻る 完了	
「メール」にチェックを付けて[完了]。	■送信用メールサーバ(SMTP)
※メモは任意でチェックを付けて下さい。	・ユーザ名: [メールアドレス] を確認
	例)
6. サーバー情報入力後、以下の画面に戻るので	※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
	・ パスワード: [メールアドレスパスワード] を確
日 G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
メールについて 環境的会 90	※ セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
線形成大上… 65, アカウント…	・ホスト名:smtp.cyberhome.ne.jp
アカウントを追加 サービス ▶ ×ッセージ未選択	・接続設定を自動的に管理:チェックを外す
メールを隠す 第日 ほかを隠す て 第日	・ポート:465
すべてを表示 メールを終了 器Q	・TLS/SSL を使用:チェックする
	· ・認証:パスワード
<ul> <li>7. 「環境設定」(サーバー設定)の画面で、以下のように設定し、に成とのしいのしまつ。</li> <li>「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」</li></ul>	<ol> <li>全て設定し終えたら[保存]をクリックし完了で す。</li> </ol>
・パスワード: [メールアドレスパスワード] を確認	
※ セキュリティ保護のため、パスワードは ( ● ) で表示されます	