Windows Live メール(Windows8.1)IMAP メール設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. Windows Live メールを起動します



- ※ 初めてインストールされたお客様は、
 4.「自分の電子メール アカウントを追加する」
 から設定してください。
- ※ アカウントを追加するお客様は以下より 設定を変更してください。
- ※ POP から IMAP へ変更する場合は、IMAP のアカウント を追加した後にデータを移行する必要があります。
 「POP から IMAP への変更方法」のマニュアルをご確認 ください。



 「Windows Live メール」の画面が表示されま すので、メニュー バーの「アカウント」を選択 し「電子メール」を選択します



 「自分の電子メール アカウントを追加する」の 画面で、以下のように設定し、「次へ」をクリッ クします

×

| 電子メーム 7%-2: の, jeve de ** cyarbone.re.jp 低く Wrotow Uve メーム 7%-216 度でのによった。 (パンテード) (パンテード) 原子名: Taro Varnada ※ 年齢にサーバー設定主味成する(C) | noisen Live Frie THELASS록구가 & 7202가18 Noisen ET R238 Noteal Unal L2MP(비리원 27. |
|--|---|
|--|---|

電子メール アドレス: [メールアドレス] を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力

- ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- 表示名: 相手に表示される名前です。

名前を入力します。

例) Taro Yamada

[手動でサーバー設定を構成する(C)]

: チェックを入れる

4. 「サーバー設定を構成」の画面で、以下のように 設定し、「次へ」をクリックします

| Windows | Live メール | |
|----------------------|--|--|
| at, ISP また! | ネットワーク管理者に連絡してください。 | |
| | 送信サーバー情報 サーバーのアドレス:ポート | : |
| ポート: 993 必要(R) | smtp.cybernome.ne.jp 495 ダ セキュリティ保護された接続 (SSL) が必要(R) ダ 認証が必要(A) | |
| ~ | | |
| | | |
| | Windows hは、ISP またけ ポート: 993 必要(R) | Windows Live メール は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。 送信サーバー情報 サーバーのアドレス: ポート 「mtp-cyberhome.ne.jp 【455 ポート: 「993 ジ程(R) ・ ごぼびかど要(A) |



エラー 🛕 オンライン作業中 😜

10111213141516

17181920212223 24252627282930 31123456

今日 次の 1 か月間は予定が ありません

7. 表示された画面で「全般」タブを選択し、以下の

| 🎐 🛛 🗱 .cyberhome.ne (ch_taro) プロパティ 🛛 🔼 | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----|--|--|
| 全般 | サーバー セキュリティ | / 詳細設定 IMAP | | | |
| メール | 7カウント | | - 1 | | |
| これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください (例:仕事、 Windows Live Hotmail)。 | | | | | |
| d | _taro@**.cyerhon | se.ne.jp | ור | | |
| 2-9 | -信報 | | - | | |
| 81 | 뼨(N): | Taro Yamada | 1 | | |
| 会 | ±(0): | | | | |
| 1 | チメール アドレス(M): | ch_taro@**.cyerhome.ne.jp | | | |
| 退(| 17ドレス(Y): | | ノ | | |
| ✓メールの受信時および周期時にこのアカウントを含める(1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | OK キャンセル 運用(A) | | | |
| | | | | | |

[メールアドレス] を入力

- 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
- 名前: 相手に表示される名前です。

- ※ 個人で使用する場合は空欄のままにします。
- 電子メール アドレス: [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

スに返信してもらいたい場合などに設定します。

返信アドレス: 通常は空白のまま ※ 電子メールアドレスで設定したアドレスとは別のアドレ

