Thunderbird 68.4.1(Windows 10)POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>



 [再テスト]クリック後、「次のアカウント設定が、 指定されたサーバーを調べることにより見つか りました。」の文章が表示されますので、下に表 示されている[詳細設定]ボタンをクリックします。

なたのお名前(<u>N</u>):	Taro Ya	mada	受信者に表え	たされる名前:	です				
メールアドレス(E):	ch_taro@**.cyberhome.n		既存のメールアドレスです						
パスワード(巴):									
	עוֹע	ワードを記憶する(<u>M</u>)							
のアカウント設定カ	、指定さ	れたサーバーを調べることに	こより見つかりま	した。					
のアカウント設定カ	(、指定さ	れたサーバーを調べることに サーバーのホスト名	こより見つかりま	北一ト番号		SSL		認証方式	
のアカウント設定が 信サーバー: POF	(指定さ 23 ~	れたサーバーを調べることに サーバーのホスト名 pop.cyberhome.ne.jj	こより見つかりa	ました。 ポート番号] 995	~	SSL SSL/TLS	~	認証方式 暗号化されたパスワード認証	~
のアカウント設定が 信サーバー: POF 信サーバー: SMT	人指定さ P3 マ P	れたサーバーを調べることに サーバーのホスト名 pop.cyberhome.ne.jj smtp.cyberhome.ne.	こより見つかりa p jp 〜	ました。 ポート番号 995 465	~	SSL SSL/TLS SSL/TLS	~	認証方式 暗号化されたパスワード認証 暗号化されたパスワード認証	~
のアカウント設定が 信サーバー: POF 信サーバー: SMT ユーザー名: 受信	 パ、指定さ P3 ~ P サーバー: 	れたサーバーを調べることに サーバーのホスト名 pop.cyberhome.ne.ji smtp.cyberhome.ne. ch_taro	こより見つかりま p jp 〜	tした。 ポート番号] 995] 465	~	SSL SSL/TLS SSL/TLS 送信サー/(:	~	認証方式 暗号化されたパスワード認証 暗号化されたパスワード認証 ch_taro	~

※[再テスト]をクリックした際に「認証方式」が「暗号化されたパス ワード認証」に変更されますので以降の設定手順にて、設定を行いま す。

 「アカウント設定」画面が表示されますので、ウ インドウ左側のメニューから「サーバ設定」を選 択し、サーバー設定を以下のように設定します

アカウント設定		×
✓	サーバー設定	
		2 2
	メッセージの各介 III YT FACE (20年度に1730) メッセージの各例形式(1) 「メルジー学校」 index 形式(1) メッセージの各例形式(2) CRUserShetzle MappDataRillionning/ThunderbrößPhotleskipka2ul.default releaseRilailipops.gberhome.ne-1.jp	荐₩(y)
アカウント操作(A) 🗸	oc	キャンセル

- ・サーバ名: pop.cyberhome.ne.jp を確認
- ・ポート: <u>995</u> を確認
- ・ユーザ名: [メールアドレス] を確認

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

■セキュリティ設定

- ・接続の保護:[SSL/TLS]を選択
- ・認証方式:[通常のパスワード認証]を選択

■サーバ設定

[ダウンロード後もサーバにメッセージを残す] → チェックを外す を側のメニューから「送信(SMTP)サーバー」を 選択して、以下を設定し「編集」をクリックしま す

ch taro@**.cyberhome.ne	送信 (SMTP) サーバーの設定				
サーバー設定	複数の差出人頃報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。(既定のサーバーを使用する)を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。				
法信任えて代約67オルター 編集とアドレス入力	ch.taro - smtp.cyberhome.ne.jp (既定)	(第201D)。			
法語メール		680			
ディスク領域		36 (R) (<u>C</u>)			
開封確認					
セキュリティ		R()P=(<u>M</u>)			
〃 🕺 ローカルフォルダー		既定儘に設定(
迷惑メール					
ディ27部後 金 道磁 (SMTP) ワーパー					
	2時にたり・パーの評価 没物: くなし サーバーを、sunpapedemonanejo ボート、45 コンプーを、のよいの 世況上示。現金の(2)~ドロ社 単級の奇法: SU/US				
アカウント操作(点) ・					

枠内より、お使いになる送信 (SMTP) サーバを選択 します

9. 「送信 (SMTP) サーバ」の画面で、以下のよう に設定または確認し、「OK」をクリックします

送信 (SMTP) サー,	//- ×			
設定				
説明(<u>D</u>):	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp			
サーバー名(<u>S</u>):	smtp.cyberhome.ne.jp			
ポート番号(<u>P</u>):	465 🖶 既定値: 465			
セキュリティと認識	セキュリティと認証			
接続の保護(<u>N</u>):	SSL/TLS \checkmark			
認証方式(!):	通常のパスワード認証 ~			
ユーザー名(<u>M</u>):	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp			
	OK キャンセル			

■設定

説明:メールアドレスなど、わかりやすい名前を入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

- ・サーバ名: smtp.cyberhome.ne.jp を確認
- ・ポート番号: 465 を確認

■セキュリティと認証

- ・接続の保護: [SSL/TLS]を確認
- ・認証方式:[通常のパスワード認証]を確認
- ・ユーザ名: [メールアドレス] を入力

```
例) ) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
```

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

10. 「アカウント設定」画面に戻りましたら、「OK」 をクリックし完了します

